

Epson Edge Dashboard Bedienungsanleitung

Copyright und Marken

Copyright und Marken

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Seiko Epson Corporation in irgendeiner Form oder in irgendeiner Weise elektronisch, mechanisch, als Fotokopie, als Aufzeichnung oder mit Hilfe eines anderen Verfahrens vervielfältigt, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder übertragen werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind nur für die Nutzung in Verbindung mit diesem Epson-Drucker vorgesehen. Epson übernimmt keine Verantwortung für die Nutzung dieser Informationen, wenn sie für andere Drucker verwendet werden.

Weder die Seiko Epson Corporation noch eine ihrer Tochtergesellschaften haften für Schäden infolge von Fehlgebrauch sowie Reparaturen und Abänderungen, die von dritter, nicht autorisierter Seite vorgenommen wurden, sowie für Schäden infolge von Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitungen. Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt erstellt, eine Haftung für leicht fahrlässige Fehler, z.B. Druckfehler, ist jedoch ausgeschlossen.

Die Seiko Epson Corporation haftet nicht für Schäden oder Störungen durch Einsatz von Optionen oder Zubehör, wenn dieses nicht originale Epson-Produkte sind oder keine ausdrückliche Zulassung der Seiko Epson Corporation als Epson Approved Products haben.

Die Seiko Epson Corporation kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden aufgrund elektromagnetischer Interferenzen, die aus der Verwendung von Schnittstellenkabeln herrühren, die nicht von der Seiko Epson Corporation als „Epson Approved Products“ genehmigt wurden.

EPSON und EPSON EXCEED YOUR VISION oder EXCEED YOUR VISION und die dazugehörigen Logos sind eingetragene Marken oder Marken der Seiko Epson Corporation.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac and OS X are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Allgemeiner Hinweis: Alle hier verwendeten Produktbezeichnungen und Schriftartnamen dienen lediglich der Kenntlichmachung und sind ggf. Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Epson verzichtet auf jegliche und alle Rechte an diesen Marken.

© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Inhalt

Copyright und Marken

Hinweise zu den Handbüchern

Bedeutung der Symbole.	4
Screenshots.	4
Hinweise zu den PDF-Handbüchern.	4

Vorstellung der Software

Registrierung und Bedienung von Druckern

Druckerregistrierung.	8
Anzeige der Druckerliste.	9
Abruf des Status von Druckern, die über USB verbunden sind.	10

Bildschirmlayout

Überprüfung und Steuerung des Druckerstatus

Bildschirmlayout.	14
Wenn Daten nicht der tatsächlichen Länge entsprechend gedruckt werden.	17
Ausführung von Erweiterte Medieneinstellung	17
Prüfung der Bedingung der Druckereinstellungen und regelmäßig zu ersetzender Teile.	18

Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei

Bildschirmlayout.	20
Ablauf von Kopiervorgängen.	23
Kopieren von Medieneinstellungen in EMX-Datei zum Drucker.	23
Download einer EMX-Datei.	23
Kopieren von Medieneinstellungen zu einem Drucker.	25
Laden von EMX-Dateien, die für einen anderen Computer in der Liste der Quellenmedieneinstellungen gespeichert sind.	26

Bearbeitung der Liste der Quellenmedieneinstellungen.	26
Kopieren von Medieneinstellungen von anderen Druckern.	26
Kopieren von Medieneinstellungen, die für einen Drucker registriert sind.	27
Speichern und Laden von CPB-Dateien.	28
Bearbeitung der Medieneinstellungen.	28
Speichern einer Liste mit Medieneinstellungen, die für einen Drucker registriert sind.	29

Registrierung von Druckern

Bildschirmlayout.	31
Manuelle Registrierung von Druckern.	33
Wenn nach dem Start dieser Software wichtige Teile der Druckerkonfiguration geändert wurden.	33

Einstellungen

Anzeige einer Liste mit bislang angezeigten Informationen

Tipps

Aktualisierung der Firmware.	37
Anzeige des Druckerstatus an einem Computer, auf dem diese Software nicht installiert ist.	37
Übernahme derselben Einstellungen für ein Epson Edge Dashboard, das auf einem anderen Computer installiert ist.	38
Exportieren.	38
Importieren.	38
Wenn Sie EMX-Dateien selbst nach Änderung von Proxy-Einstellungen nicht herunterladen können.	39
Deinstallation dieser Software.	39



Anhang

Über Open-Source-Software.	41
------------------------------------	----

Hinweise zu den Handbüchern

Hinweise zu den Handbüchern

Bedeutung der Symbole


 Wichtig	Hinweise mit dem Vermerk „Wichtig“ sind zu beachten, um eine Beschädigung des Gerätes zu verhüten.
Hinweis	Hinweise enthalten nützliche oder zusätzliche Informationen zum Betrieb dieses Gerätes.
	Weist auf Bezugsquellen hin, in denen Sie diesbezügliche Informationen finden können.

Screenshots

- ❑ Beachten Sie bitte, dass die Screenshots in diesem Handbuch ein wenig anders als das von Ihnen verwendete Produkt aussehen können und Änderungen vorbehalten sind.
- ❑ Sofern nichts anderes angegeben wird, stammen die Windows-Screenshots in diesem Handbuch von Windows 10.

Hinweise zu den PDF-Handbüchern


Dieses Kapitel erklärt die Grundfunktionen zur Anzeige von PDF-Handbüchern mit Adobe Acrobat Reader. In unseren Beispielen greifen wir auf Adobe Acrobat Reader DC zurück.




- 1 Anklicken, um das PDF-Handbuch auszudrucken.
- 2 Anklicken, um Lesezeichen auszublenzen oder anzuzeigen.
- 3 Titel anklicken, um zur betreffenden Seite zu springen.
[+] anklicken, um die Titel der Unterabschnitte anzuzeigen.
- 4 Quellangaben in blauer Schriftart anklicken, um zur betreffenden Seite zu springen.

Anhand folgender Schritte kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.

Für Windows

Drücken Sie gleichzeitig die Taste  und die Taste Alt.

Für Mac

Drücken Sie gleichzeitig die Taste  und die Taste command.

Hinweise zu den Handbüchern



- 5 Geben Sie für die Suche Schlüsselwörter ein (zum Beispiel den Namen des Themas, das Sie bestätigen möchten).

Für Windows

Rufen Sie durch Rechtsklick auf die PDF-Handbuchseite das Kontextmenü auf und wählen Sie **Find (Suchen)**, um die Suchleiste anzuzeigen.

Für Mac

Wählen Sie **Find (Suchen)** im Menü **Edit (Bearbeiten)**, um die Suchleiste anzuzeigen.

- 6 Ist der angezeigte Text zu klein und daher schwer zu lesen, vergrößern Sie ihn durch Klicken auf . Durch Klicken auf  verkleinern Sie ihn. Anhand folgender Schritte können Sie Teile zur Vergrößerung festlegen (zum Beispiel Abbildungen, Screenshots usw.).

Für Windows

Rufen Sie durch Rechtsklick auf die PDF-Handbuchseite das Kontextmenü auf und wählen Sie **Marquee Zoom (Teilbereichzoom)**. Der Cursor nimmt jetzt die Form einer Lupe an. Legen Sie den Bereich fest, den Sie vergrößern möchten.

Für Mac

Klicken Sie auf das Menü **View (Anzeige) - Zoom - Marquee Zoom (Teilbereichzoom)**. Der Cursor nimmt jetzt die Form einer Lupe an. Legen Sie mit dieser Lupe den Bereich fest, den Sie vergrößern möchten.

- 7 Hiermit springen Sie zu vorherigen/nächsten Seite.

Vorstellung der Software

Vorstellung der Software

Diese Software ermöglicht Ihnen die Registrierung von per Netzwerk oder USB verbundenen Druckern zur Durchführung der folgenden Aktionen. Unterstützte Funktionen variieren je nach Modell. Details dazu können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen.





- ❑ **Druckerstatus überwachen**
Sie können den aktuellen Betriebsstatus des registrierten Druckers, die Menge der verbleibenden Tinte usw. prüfen.
 „Überprüfung und Steuerung des Druckerstatus“ auf Seite 14
- ❑ **EMX-Dateien und Medieneinstellungen verwalten**
Sie können EMX-Dateien, die für spezifische Medientypen vorbereitet wurden, herunterladen, Medieneinstellungen an einen Drucker kopieren usw.
 „Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei“ auf Seite 19
- ❑ **Wartungsfunktionen durchführen**
Sie können Düsenprüfmuster drucken, Druckkopfreinigung durchführen usw.
 „Überprüfung und Steuerung des Druckerstatus“ auf Seite 14
- ❑ **Support-Funktionen durchführen**
Sie können die Firmware aktualisieren, ein Statusblatt für den Drucker beziehen usw.
 „Überprüfung und Steuerung des Druckerstatus“ auf Seite 14

Tabelle der unterstützten Funktionen nach Modell (Stand: Oktober 2019)

Unterstützte Modelle und Funktionen können geändert werden. Einzelheiten zu unterstützten Funktionen variieren je nach Modell, das Sie verwenden.

Druckermodell	Funktion			
	Druckerstatus überwachen	EMX-Dateien*1 und Medieneinstellungen verwalten	Wartungsfunktionen durchführen	Support-Funktionen durchführen
SC-S80600-Serie SC-S60600-Serie SC-S40600-Serie	✓	✓	✓	✓
SC-B9000-Serie	✓	✓	✓	✓
SC-F9300-Serie	✓	✓	✓	✓
SC-F9200-Serie SC-F7200-Serie SC-F6200-Serie	✓	✓*2	-	-
SC-F6300-Serie	✓	✓	✓	✓
SC-F2100-Serie	✓	-	-	✓

Vorstellung der Software

Druckermodell	Funktion			
	Druckerstatus über- wachen	EMX-Dateien^{*1} und Medieneinstellun- gen verwalten	Wartungsfunktio- nen durchführen	Support-Funktio- nen durchführen
SC-T5400-Serie SC-T3400-Serie	✓	✓ ^{*3}	-	✓

*1 Im Internet verfügbare EMX-Dateien können je nach Land oder Region variieren.

*2 EMX-Dateien können nicht heruntergeladen werden.

*3 EMX-Dateien werden nicht unterstützt.

Registrierung und Bedienung von Druckern

Druckerregistrierung

Sie können nur unterstützte Epson-Drucker in dieser Software registrieren.


Mit Windows wird der Drucker automatisch registriert, wodurch Sie den Drucker überwachen und verwalten können, sobald Sie diese Software starten. Sollten Drucker nicht automatisch registriert werden, prüfen Sie, ob folgende Bedingungen für sie zutreffen.

- ☐ Die mit den Druckern gelieferten Kommunikationstreiber wurden auf einem Computer installiert
- ☐ Der Computer und die Drucker sind miteinander verbunden
- ☐ Die Drucker sind im „Bereit“-Status

Drucker werden von Mac- oder Linux-Geräten nicht automatisch registriert. Registrieren Sie die Drucker manuell auf dem Bildschirm Druckerregistrierung. Dieser Bildschirm wird beim erstmaligen Starten der Software angezeigt.

 „Manuelle Registrierung von Druckern“ auf Seite 33

Mit dieser installierten Software können Sie bis zu 10 Drucker registrieren, die (über ein Netzwerk oder USB) mit einem Computer verbunden sind.



Wichtig

In der obigen Abbildung steht der Drucker 10 den beiden Computern A und B zur Verfügung. Registrieren Sie den Drucker 10 nur am Epson Edge Dashboard von einen von diesen Computern, A oder B. Bei Registrierung desselben Druckers am Epson Edge Dashboard von mehreren Computern kommt es bei dieser und verwandter Software ggf. zu Funktionsstörungen.


Sie können den Registrierungsstatus in der Druckerliste auf dem Bildschirm Druckerregistrierung überprüfen. Nachfolgend sind Details hierzu aufgeführt.

 „Anzeige der Druckerliste“ auf Seite 9

Registrierung und Bedienung von Druckern

Anzeige der Druckerliste

Auf Mac- und Linux-Geräten zeigt diese Software den Bildschirm Druckerregistrierung bei ihrer erstmaligen Ausführung an. Unter Windows wird der Bildschirm für Druckerregistrierung durch Anklicken von ☰ - **Druckerregistrierung** angezeigt.





	Name	Funktion
①	Name Modell Seriennummer	Um einen Drucker zur Überwachung oder Bedienung zu registrieren, setzen Sie ein ✓ neben Name . Zur Rückgängigmachung der Registrierung löschen Sie das ✓. Für Modell und Seriennummer werden Daten angezeigt, die dem Drucker eindeutig zugeordnet sind. Sie können Name für den Drucker so abändern, das er leicht zu identifizieren ist. Sein Modell können Sie jedoch nicht ändern. Die geänderten Namen werden nur von dieser Software genutzt.
②	Abbrechen-Schaltfläche	Weist Änderungen an der Druckerliste ab und setzt sie in den ursprünglichen Zustand zurück.
	Übernehmen-Schaltfläche	Akzeptiert die Änderungen in der Liste der Drucker.
③	IP-Adresse des Computers	Bei Druckern, die mit einem Computer verbunden sind, auf dem diese Software installiert ist, wird localhost angezeigt.
④	Suchoption-Schaltfläche	Wird nur bei Verwendung von Mac- oder Linux-Geräten angezeigt. Ermöglicht Ihnen die Suche nach Druckern von einem anderen Segment oder bei Netzwerkverbindung. 🔗 „Manuelle Registrierung von Druckern“ auf Seite 33

Registrierung und Bedienung von Druckern

	Name	Funktion
5	IP-Adresse des Druckers	IP-Adressen*, die für Drucker im Netzwerk festgelegt wurden. Bei Druckern, die über USB verbunden sind, wird --- angezeigt.

* Wenn Sie den standardmäßigen TCP/IP-Port Ihres Betriebssystems als Druckerport des Druckers verwenden, müssen Sie darauf achten, dass der Name, den Sie für den Port festlegen, die IP-Adresse enthält. Ist die IP-Adresse nicht enthalten, wird die Netzwerkverbindung genauso wie die USB-Verbindung angezeigt (---).

Abruf des Status von Druckern, die über USB verbunden sind

Wenn Sie mit dieser Software einen Drucker überwachen und bedienen, der über USB mit Ihrem Computer verbunden ist, ist die Software je nach Status des auf Ihrem Computer installierten RIP ggf. nicht in der Lage, den Status dieses Druckers automatisch zu aktualisieren. In derartigen Fällen wird  angezeigt. Klicken Sie auf , um den Status des Druckers zu aktualisieren.

Der Druckerstatus wird nicht automatisch aktualisiert, wenn sich der RIP in einem der folgenden Zustände befindet.


- ☐ Der verwendete RIP unterstützt nicht den Epson Communication Driver.
- ☐ Im überwachten/bedienten Drucker ist kein RIP implementiert, der den Epson Communication Driver unterstützt.
- ☐ Ein RIP, der Epson Communication Driver unterstützt, wird nicht ausgeführt.

Bildschirmlayout

Bildschirmlayout






Der Bildschirm Startseite erscheint, wenn Sie die Software starten. Auf dem Bildschirm Startseite können Sie Informationen überprüfen, z. B. verfügbare Softwareaktualisierungen, registrierte Drucker und deren Status.

Dieses Kapitel beschreibt das Bildschirmlayout, wobei der Bildschirm Startseite als Beispiel dient.



Bildschirmlayout

Gesamtübersicht dieser Software

	Element	Funktion
1	Menu-Schaltfläche	<p>Anklicken, um das Menü anzuzeigen. Folgende Elemente sind im Menü verfügbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Startseite Zeigt den Startseite-Bildschirm an. <input type="checkbox"/> Druckerbetrieb Hiermit können Sie denselben Inhalt wie den Status überprüfen, der auf den Bildschirmen des Druckers angezeigt wird. Hier können Sie auch EMX-Dateien herunterladen und Medieneinstellungen zum Drucker kopieren.  „Überprüfung und Steuerung des Druckerstatus“ auf Seite 14 <input type="checkbox"/> Informationen Ermöglicht Ihnen die Prüfung von Informationselementen als Liste.  „Anzeige einer Liste mit bislang angezeigten Informationen“ auf Seite 36 <input type="checkbox"/> Druckerregistrierung Hiermit können Sie zu überwachende und zu bedienende Drucker registrieren, ändern und die Registrierung rückgängig machen.  „Registrierung von Druckern“ auf Seite 31 <input type="checkbox"/> Einstellungen Hiermit können Sie Spracheinstellungen, Einheiten und Proxy-Server-Einstellungen festlegen und ändern.  „Einstellungen“ auf Seite 34 <input type="checkbox"/> Hilfe Zeigt dieses Handbuch an. <input type="checkbox"/> Versionsinformation Zeigt die Version dieser Software an. <p>Die Menü-Schaltfläche wird auch auf anderen Bildschirmen angezeigt und erfüllt dort dieselben Funktionen.</p>
2	Informationsliste	<p>Benachrichtigt Sie über Neuigkeiten, wie etwa Aktualisierungsinformationen für die Firmware Ihres Druckers.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Klicken Sie zur Anzeige weiterer Einzelheiten das Element an, das Sie prüfen möchten. <input type="checkbox"/> Werden Sie davon benachrichtigt, dass aktualisierte Informationen für die Firmware des Druckers verfügbar sind, sollten Sie die Aktualisierung unbedingt vornehmen. Nachstehend wird die Aktualisierung der Drucker-Firmware erklärt.  „Aktualisierung der Firmware“ auf Seite 37
3	Software Available List-Schaltfläche	<p>Wird sie angeklickt, erscheint die Software Available List (Epson-Website).</p> <p>Wenn Sie das Land oder die Region wählen, in dem Sie wohnen, ebenso wie das verwendete Modell, können Sie die folgenden Informationen über unterstützte RIP prüfen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Registerkarte Allgemeine Informationen: Sie können die aktuellsten Informationen über unterstützte RIP einsehen. <input type="checkbox"/> Registerkarte Handbücher: Sie können Handbücher für den RIP-Druck herunterladen.
4	Aktualisierungsinformation-Symbol	<p>Erscheint, wenn neue Benachrichtigungen verfügbar sind.</p> <p>Anklicken, um den Bildschirm Informationen anzuzeigen.</p>

Bildschirmlayout

Anzeige des Druckerstatus

	Element	Funktion
5	Filtermenü	<p>Filtert nach Status die Drucker, die in der Liste der registrierten Drucker angezeigt werden (6).</p> <p>Durch Klicken auf Alle werden alle Filter gelöscht.</p>
6	Liste registrierter Drucker	<p>Zeigt Informationen über Drucker an, die auf dem Bildschirm Druckerregistrierung registriert sind, sowie deren aktuellen Status.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Folgende Symbole zeigen den aktuellen Druckerstatus an. Diese Symbole können auch auf anderen Bildschirmen angezeigt werden und haben dort dieselbe Bedeutung. <ul style="list-style-type: none"> : Druckbereit (Bereit). : Es wird gedruckt. : Es ist ein Fehler aufgetreten. : Eine Warnung wurde ausgegeben. : Vom Druckvorgang abweichende Betriebsvorgänge werden ausgeführt, z. B. Druckkopfreinigung, Bedienungen am Bedienfeld oder es wird mit einem Drucker gedruckt, der über USB mit einem Mac verbunden ist. : Der Drucker ist in einem der folgenden Zustände. <ul style="list-style-type: none"> - Er ist ausgeschaltet. - Er ist nicht verbunden. <input type="checkbox"/> Wenn ein Fehler oder eine Warnung auftritt, wird der Inhalt angezeigt. Weitere Details können Sie durch Anklicken der Fehlermeldung oder Warnung einsehen. <input type="checkbox"/> Der Bildschirm Druckerbetrieb wird angezeigt, wenn Sie einen Bereich mit einer Textzeichenfolge anklicken, die den Status ausweist.
7	Seitensteuerung	<p>Wenn die Liste der registrierten Drucker mehrere Seiten umfasst, können Sie eine Seitenzahl angeben, zu der Sie gehen möchten, und durch Klicken auf die betreffenden Symbole zur ersten Seite, zur vorherigen Seite, zur nächsten Seite oder zur letzten Seite gehen.</p>
8	Anzeige von Formatsteuerungen	<p>Hiermit können Sie das aufgelistete Anzeigeformat ändern. Klicken Sie ein Symbol an, um das Format zu ändern.</p> <ul style="list-style-type: none"> : Anzeige in einem Quadratblockformat. : Anzeige in einem Bandformat. : Anzeige in einem Bandformat in zwei Ebenen. Dieses Anzeigeformat zeigt nicht die Details von eventuell aufgetretenen Fehlern oder Warnungen an.
9	Suchfeld Schaltfläche Search (Suche)	<p>Sie können die Drucker, die in der Liste der registrierten Drucker angezeigt werden (6) nach spezifischen Schlüsselwörtern filtern.</p> <p>Geben Sie die als Filter dienenden Schlüsselwörter in das Suchfeld ein und klicken Sie dann auf Suche. Um von Ihrer gefilterten Suche zum Originalzustand zurückzukehren, löschen Sie den Inhalt des Suchfelds und klicken Sie dann auf Suche.</p>

Überprüfung und Steuerung des Druckerstatus

Überprüfung und Steuerung des Druckerstatus

Anhand folgender Schritte überprüfen und steuern Sie den Druckerstatus am Bildschirm Druckerbetrieb.


Der Bildschirm Druckerbetrieb zeigt dieselben Statusinformationen an wie das Bedienfeld des Druckers. Hier können Sie auch standardmäßige Wartungsarbeiten durchführen.

- 1 Wählen Sie im Menü die Option **Druckerbetrieb**. Oder klicken Sie im Bildschirm Startseite auf den Bereich rings um Text, der den Status des jeweiligen Druckers beschreibt.






Der Bildschirm Druckerbetrieb wird angezeigt.

- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Registerkarte **Druckerstatus** ausgewählt wird.




Bildschirmlayout



Überprüfung und Steuerung des Druckerstatus

	Name	Funktion
①	Registerkarten zum Umschalten von Ansichten	<p>Hier können Sie zwischen den Ansichten des Druckerstatus und der Medieneinstellungen hin und her schalten. Klicken Sie diese Registerkarte an, um Ansichten umzuschalten. Bei erstmaliger Bildschirmanzeige wird der Druckerstatus angezeigt.</p> <p>Die Registerkarte Medieneinstellungen wird nur angezeigt, wenn unterstützende Modelle ausgewählt werden.</p> <p> „Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei“ auf Seite 19</p> <p>Die Registerkarte Verbuchung erscheint nur, wenn das LFP Accounting Tool installiert ist und unterstützende Modelle ausgewählt werden.</p> <p>Nach dem Anklicken der Registerkarte Verbuchung wird die Schaltfläche LFP Accounting Tool angezeigt. Klicken Sie diese Schaltfläche an, um das LFP Accounting Tool zu starten, mit dem Sie die Kosten für bedruckte Materialien usw. berechnen können. Details hierzu erhalten Sie über das Hilfeprogramm für das LFP Accounting Tool.</p>
②	Liste registrierter Drucker	<p>Zeigt eine Liste von Druckern an, die auf dem Bildschirm Druckerregistrierung registriert sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wählen Sie einen Drucker aus dieser Liste aus, um seinen Status im Statusanzeigebereich des Druckers anzuzeigen (④). <input type="checkbox"/> Klicken Sie oben rechts in der Liste auf , um die Liste zuzuklappen. Durch Klicken auf  wird die Liste wieder aufgeklappt.
③	Seitensteuerung	<p>Wenn die Liste der registrierten Drucker mehrere Seiten umfasst, können Sie eine Seitenzahl angeben, zu der Sie gehen möchten, und durch Klicken auf die betreffenden Symbole zur ersten Seite, zur vorherigen Seite, zur nächsten Seite oder zur letzten Seite gehen.</p>
④	Statusanzeigebereich des Druckers	<p>Zeigt den folgenden Status des Druckers an, der in der Liste der registrierten Drucker (②) ausgewählt wurde. Der angezeigte Inhalt variiert je nach ausgewähltem Modell.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aktueller Druckerstatus <input type="checkbox"/> Fehler/Warnungen Benachrichtigt Sie von Fehler und Warnungen, die am Drucker aufgetreten sind. Klicken Sie das zu prüfende Element an, um weitere Details anzuzeigen. Klicken Sie auf , um den Anzeigebereich aufzuklappen. Durch Klicken auf  wird der Anzeigebereich wieder zugeklappt. <input type="checkbox"/> Status Die angezeigten Inhalte variieren je nach ausgewähltem Druckermodell. Die hier angezeigten und nachfolgend beschriebenen Informationen sind dieselben, die auf dem Bedienfeld des Druckers angezeigt werden. Details hierzu sind in dem Handbuch aufgeführt, dass dem Drucker mitgeliefert wurde. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Papierinformationen Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, um Drucklänge auf den Wert 0 zurückzusetzen. Informationen über die Vorschubeinstellung für die im Druck befindlichen Medien werden nicht angezeigt. <input type="checkbox"/> Informationen über Tinte und Verbrauchsmaterialien <input type="checkbox"/> Informationen über Trockengebläse und Heizaggregate <input type="checkbox"/> Benachrichtigung, wann der Druckkopf gereinigt werden muss <input type="checkbox"/> Versionsinformation

Überprüfung und Steuerung des Druckerstatus

	Name	Funktion
5	Funktionsschaltflächen	<p>Hiermit können Sie standardmäßige Wartungsarbeiten durchführen. Der angezeigte Inhalt variiert je nach ausgewähltem Modell.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Klicken Sie jede einzelne Schaltfläche an, um die jeweilige Funktion in derselben Weise wie bei Verwendung des Bedienfelds des Druckers auszuführen. Details hierzu sind in dem Handbuch aufgeführt, das dem Drucker mitgeliefert wurde. <input type="checkbox"/> Wenn der Drucker noch nicht gewartet werden muss, ist die Schaltfläche ausgegraut. Sie können Wartungsarbeiten durchführen, wenn sich die Schaltfläche anklicken lässt. <input type="checkbox"/> Werden Daten nicht ihrer tatsächlichen Länge entsprechend gedruckt, können Sie detaillierte Vorschubeinstellungen durch Klicken auf Erweiterte Medieneinstellung vornehmen.  „Wenn Daten nicht der tatsächlichen Länge entsprechend gedruckt werden“ auf Seite 17
6	Wartungsmenü-Schaltfläche	<p>Anklicken, um das Menü anzuzeigen. Der angezeigte Inhalt variiert je nach ausgewähltem Modell. Folgende Elemente stehen im Menü zur Verfügung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Firmware-Aktualisierung^{*1, *2} Aktualisiert die Drucker-Firmware mit der neuesten Version.  „Aktualisierung der Firmware“ auf Seite 37 <input type="checkbox"/> Statusblatt Informationen abrufen Ruft Informationen vom Drucker ab und speichert diese als Datei auf dem Computer.  „Prüfung der Bedingung der Druckereinstellungen und regelmäßig zu ersetzender Teile“ auf Seite 18 <input type="checkbox"/> Druckerstatusdaten exportieren^{*1} Führen Sie dies nur aus, wenn Sie von der zuständigen Person beim Epson Support dazu aufgefordert werden.
7	EPSON-Handbücher-Schaltfläche	<p>Wird nur angezeigt, wenn unterstützende Modelle ausgewählt wurden. Zeigen Sie das „Online-Handbuch“ Ihres Druckers durch Anklicken an.</p>

*1 Diese Schaltfläche wird nicht angezeigt, wenn diese Software von einem anderen Computer im Netzwerk abgerufen und verwendet wird.

 „Anzeige des Druckerstatus an einem Computer, auf dem diese Software nicht installiert ist“ auf Seite 37

*2 Diese Schaltfläche wird nicht angezeigt, wenn diese Software auf einem Linux-Gerät verwendet wird.

Überprüfung und Steuerung des Druckerstatus

Wenn Daten nicht der tatsächlichen Länge entsprechend gedruckt werden

Sollten Daten nicht entsprechend ihrer tatsächlichen Länge gedruckt werden, kann dieses Problem mit der Funktion **Erweiterte Medieneinstellung** entschärft werden (vorausgesetzt, die Schaltfläche für diese Funktion wird für Ihren Drucker angezeigt). Siehe **Problembehebung und Tipps** im „Online-Handbuch“ und durchlaufen Sie nacheinander die folgenden Schritte, bis das Problem behoben ist.

Sie können das „Online-Handbuch“ über das Symbol **EPSON-Handbücher** öffnen, das während der Softwareinstallation auf dem Desktop Ihres Computers erstellt wurde.

■ SC-F9300-Serie

1. Unter Feed Adjustment (Vorschubeinstellung) die Option 500mm Pattern (500-mm-Muster) ausführen

Geben Sie diesen Befehl über das Menü auf dem Bedienfeld des Druckers.



2. Einen niedrigeren Wert für Feeding Tension (Transportspannung) einstellen

Geben Sie diesen Befehl über das Menü auf dem Bedienfeld des Druckers.



3. Die Option Erweiterte Medieneinstellung ausführen

Geben Sie diesen Befehl über diese Software.

■ Sonstige Modelle

1. Darauf achten, dass die Option Media Tension (Medien-Spannung) nicht auf ihren Höchstwert eingestellt ist

Geben Sie diesen Befehl über das Menü auf dem Bedienfeld des Druckers.



2. Unter Feed Adjustment (Vorschubeinstellung) die Option 500mm Pattern (500-mm-Muster) ausführen

Geben Sie diesen Befehl über das Menü auf dem Bedienfeld des Druckers.



3. Die Option Erweiterte Medieneinstellung ausführen

Geben Sie diesen Befehl über diese Software.

Ausführung von Erweiterte Medieneinstellung

Was Sie dafür benötigen

- ☐ Maßband (mit einer Fehlertoleranz von maximal 0,1 mm)
- ☐ Ein präzises Messinstrument, das mit einer Genauigkeit von bis zu 0,1 mm messen kann (zum Beispiel Messschieber)

1

Messen Sie mit dem Maßband die gesamte Länge des ausgedruckten Ergebnisses, deren Länge von den Originaldaten abweicht. Messen Sie mit einem präzisen Messinstrument, das eine Skalierung von 0,1 mm aufweist, den Unterschied zwischen tatsächlicher Länge und den Daten.

Es können keine genauen Anpassungen vorgenommen werden, wenn das ausgedruckte Ergebnis kürzer als 50 cm ist. Fangen Sie nochmal an und drucken Sie Daten, die länger als 50 cm sind, und messen Sie die Länge des ausgedruckten Ergebnisses.

Überprüfung und Steuerung des Druckerstatus

- 2 Vergewissern Sie sich, dass der anzupassende Drucker in der Liste der registrierten Drucker ausgewählt ist, und klicken Sie auf **Erweiterte Medieneinstellung**.
- 3 Prüfen Sie die Meldung und klicken Sie auf **OK**.
- 4 Wählen Sie unter **Medieneinstellungsnummer** die Medieneinstellungsnummer, die Sie für den Druck verwendeten. Geben Sie die Länge der von Ihnen gedruckten Bilddaten in das Feld **Länger (Daten)** ein und geben Sie den Messwert von Schritt 1 in das Feld **Länge (tatsächlich)** ein.

Geben Sie den Wert in mm ein, auch wenn die Längeneinheit unter Einstellungen auf ft/in eingestellt ist.

- 5 Klicken Sie auf **OK**, um den unter Schritt 4 als Medieneinstellungsnummer registrierten Medienvorschubwert zu aktualisieren.
- 6 Geben Sie die aktualisierte Medieneinstellungsnummer an, drucken Sie dasselbe Bild und prüfen Sie die Länge.

Geänderte Druckbedingungen können die Drucklänge ändern. Wenn dies zutrifft, passen Sie die Länge auf dieselbe Weise an.

Prüfung der Bedingung der Druckereinstellungen und regelmäßig zu ersetzender Teile

Durch Klicken auf **Y** - **Statusblatt Informationen** abrufen können Sie die Bedingung der Druckereinstellungen und der regelmäßig zu ersetzenden Teile abrufen und diese Informationen in einer PDF-Datei auf Ihrem Computer abspeichern. Die abgerufenen Informationen variieren je nach ausgewähltem Modell. Sie können diese PDF-Datei öffnen und alle Informationen für jedes einzelne Element überprüfen, die Ihnen bei der Einschätzung helfen, wann regelmäßig zu ersetzenden Teile ausgetauscht werden sollten.

• Epson SureColor Series •					
1) Basic Information					
Sheet Output Time	2023/05/30 09:59				
Model	SC47200 Series				
Printer Serial No.	N7P1B0000A				
Printer Firmware Version	WUXN20123.01_1B				
Printer Initial Setup Date	2023/05/30				
Mode	White Ink Mode				
Head ID Code					
IP Address	192.168.0.01.002				
Subnet Mask	255.255.255.000				
Gateway Address	010.000.147.176				
2) Printer Status Settings					
Printer Setup					
• Offset Head Alignment	+0				
• Feed Adjustment	+0.00%				
• Power On Cleaning	OFF				
3) Printer Usage Information					
Total Count	50000 Pages				
• CMYK Prints (White Ink Mode)	5000 Pages				
• White Prints (White Ink Mode)	10000 Pages				
• CMYK & White Prints (White Ink Mode)	20000 Pages				
• CMYK Prints (Color Ink Mode)	10000 Pages				
Latent Head Cleaning Set Replacement Date	2023/12/30				
Head Cleaning Set Replacement Times	2				
Latent Caps Cleaning Date	2023/12/30				
Caps Cleaning Times	12345				
Carriage Scale Cleaning Times	23456				
First Carriage Scale Cleaning	2023/12/30, 1000 Count				
Previous Carriage Scale Cleaning	2023/12/30, 10000 Count				
Latest Carriage Scale Cleaning	2023/12/30, 20000 Count				
Carriage Pass	200 Passes				
4) Consumable Usage Information					
Current Ink Cartridge Info					
• Color	• Manufacture	• Product	• Date of Manufacture	• Remaining Level	• Install Date
White	EPSON_001	T000	2023/12/30	E JF	2023/12/30
White	EPSON_001	T000	2023/12/30	E JF	2023/12/30
Yellow	EPSON_001	T000	2023/12/30	E JF	2023/12/30
Magenta	EPSON_001	T000	2023/12/30	E JF	2023/12/30
Cyan	EPSON_001	T000	2023/12/30	E JF	2023/12/30
Black	EPSON_001	T000	2023/12/30	E JF	2023/12/30
Cleaning	EPSON_001	T000	2023/12/30	E JF	2023/12/30
Current Waste Ink Bottle Tank Info				E *****	JF
Current Head Cleaning Set Status				E *****	JF
5) Error History					
Error Code	Date				
3030	2023/01/01 16:59				
3030	2023/01/01 16:59				
3030	2023/01/01 16:59				
3030	2023/01/01 16:59				
3030	2023/01/01 16:59				
3030	2023/01/01 16:59				


Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei

Die Konfiguration optimaler Druckeinstellungen für die von Ihnen verwendeten Medien kann zu einem ärgerlichen, zeitraubenden und mühsamen Unterfangen werden.

Sie können die von Epson bereitgestellte Datei mit Druckeinstellungen (EMX-Datei) verwenden, deren Einstellungen bei den verwendeten Medien für eine optimale Druckqualität sorgen, die im Handel verfügbar sind.

Eine EMX-Datei ist eine einzelne Datei mit Druckeinstellungen, die folgende Informationen enthält, die für einen einwandfreien Druck auf handelsüblichen Medien erforderlich sind.

- ☐ Wert der Medieneinstellungen: Einstellungswerte, die der Drucker für jedes einzelne Medium verwendet
- ☐ Druckinformationen: Einstellungen für ICC-Profile, die im RIP verwendet werden, die Anzahl der Durchgänge, die Auflösung usw.




Laden Sie eine EMX-Datei herunter und kopieren Sie am Bildschirm Medieneinstellungen von Druckerbetrieb dieser Software die Werte der Medieneinstellungen in der heruntergeladenen EMX-Datei zum Drucker. Sie können die Werte der Medieneinstellungen nur zu unterstützten Druckern kopieren.

Anhand folgender Schritte können Sie den Bildschirm Medieneinstellungen von Druckerbetrieb anzeigen.


- 1** Wählen Sie im Menü die Option **Druckerbetrieb**. Oder klicken Sie im Bildschirm Startseite auf den Bereich rings um Text, der den Status des jeweiligen Druckers beschreibt.
Der Bildschirm Druckerbetrieb wird angezeigt.
- 2** Klicken Sie auf die Registerkarte **Medieneinstellungen**.
Es blendet sich der Bildschirm Medieneinstellungen von Druckerbetrieb ein.
Je nach Druckermode'll wird möglicherweise eine Schaltfläche zum Starten von Epson Media Installer angezeigt. Bei Modellen, die eine Startschaltfläche anzeigen, laden Sie Medieneinstellung herunter oder registrieren Sie sich von Epson Media Installer am Drucker.



Hinweis

Bei Verwendung von Epson Edge Print halten Sie sich bitte an die Details zur Konfiguration von Druckinformationen im Hilfeprogramm von Epson Edge Print. Bei Verwendung der RIP-Software eines Drittanbieters beziehen Sie sich bitte auf das „Handbuch für RIP-Druck“. Durch Anklicken von  können Sie das „Handbuch für RIP-Druck“ über die Registerkarte Handbücher in der Software Available List anzeigen.

Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei

Bildschirmlayout



	Name	Funktion
1	Quelle	Wählen Sie die Quelle, mit der die Medieneinstellungen für den Drucker, der in der Liste der registrierten Drucker ausgewählt wurde, normalerweise hinzugefügt oder geändert werden.
2	Quellenmedieneinstellungsliste	Zeigt eine Liste der Medieneinstellungen *1 an, die unter 1 geladen wurden.
3	Parameterliste (Quelle)	Zeigt die Einstellungen für die in 2 angeklickten Medieneinstellungen an.
4	Übernehmen-Schaltfläche	Anklicken, um die Medieneinstellungen mit dem Inhalt der aktuellen 6-Liste für den Zieldrucker zu aktualisieren.
5	Parameterliste (Ziel)	Zeigt die Einstellungen für die in 6 angeklickten Medieneinstellungen an.
6	Zielmedieneinstellungsliste	<p>Zeigt die Medieneinstellungen an, die für den in der Liste der registrierten Drucker ausgewählten Drucker registriert wurden.</p> <p>Das Feld Kalibrierung weist den Status der Farbkalibrierung der Medieneinstellungen anhand folgender Symbole aus.</p> <p>: Enthält die Farbkalibrierdaten.</p> <p>: Enthält keine Farbkalibrierdaten.</p> <p>Kein Symbol: Medieneinstellungen, die Sie für den Drucker registrierten.</p> <p>Durch Anklicken des Symbols wird der Bildschirm angezeigt, auf dem Sie Liste mit dem Verlauf der Farbkalibrierung einsehen können. Sie können im Bildschirm die Option Export von EMX-Datei anklicken, um eine EMX-Datei zu speichern, die erforderliche Informationen für die Farbkalibrierung enthält.</p>
7	Löschen-Schaltfläche	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden alle Änderungen, die Sie in der Liste unter 6 in den Medieneinstellungen vorgenommen haben, auf ihren vorherigen Zustand zurückgesetzt. Sie können jedoch keine geänderten Elemente zurücksetzen, nachdem Sie die Schaltfläche Übernehmen angeklickt haben.

Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei

	Name	Funktion
8	In Datei schreiben-Schaltfläche *2	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die in der aktuellen Liste angezeigten Medieneinstellungen gesammelt und in einer einzigen Datei auf Ihrem Computer gespeichert. „Speichern von CPB-Dateien“ auf Seite 28
9	Registrierte Medieneinstellung prüfen-Schaltfläche	Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Liste der Informationen für alle Medieneinstellungen gespeichert, die aktuell für den in der Liste der registrierten Drucker ausgewählten Drucker registriert sind. „Speichern einer Liste mit Medieneinstellungen, die für einen Drucker registriert sind“ auf Seite 29
10	Liste der Zielmedieneinstellungen aktualisieren-Schaltfläche	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Einstellungen für die Medien wiedergegeben, die aktuell für den Drucker in der Liste der Zielmedieneinstellungen registriert sind. Die Informationen in der Liste der Drucker der SC-F9200-Serie/SC-F7200-Serie/SC-F6200-Serie oder Drucker, die über USB verbunden sind, werden nicht automatisch aktualisiert. Klicken Sie diese Schaltfläche an, um die Informationen zu aktualisieren.
11	Ziel	Zeigt den Namen des Druckers an, der in der Liste der registrierten Drucker ausgewählt wurde.

*1 Einige Modelle nutzen die Option **Custom Paper Setting (Definierte Papiereinstellung)**.


*2 Diese Schaltfläche wird nicht angezeigt, wenn diese Software von einem anderen Computer im Netzwerk abgerufen und verwendet wird.

[„Anzeige des Druckerstatus an einem Computer, auf dem diese Software nicht installiert ist“ auf Seite 37](#)

Wenn ein Drucker ausgewählt ist, der Epson Media Installer unterstützt

Die Schaltfläche **Epson Media Installer** wird unter folgenden Bedingungen angezeigt.

- ☐ Epson Media Installer ist auf Ihrem Computer installiert
- ☐ Sie haben die Software über den Computer gestartet, auf dem die Software installiert ist



Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei

	Name	Funktion
①	Druckertreiber wählen	Wird angezeigt, wenn mehrere Druckertreiber für den ausgewählten Drucker registriert sind. Wählen Sie den Druckertreiber, den Sie nutzen möchten.
②	Schaltfläche Epson Media Installer	<p>Zum Starten von Epson Media Installer anklicken. Ebenso wie diese Software ermöglicht Ihnen Epson Media Installer die Durchführung der folgenden Funktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Medieneinstellung herunterladen<input type="checkbox"/> Medieneinstellung am Drucker registrieren<input type="checkbox"/> Medieneinstellung bearbeiten und speichern

Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei

Ablauf von Kopiervorgängen

Um Medieneinstellungen zu einem Drucker zu kopieren, können Sie anstelle der Medieneinstellungen, die in einer heruntergeladenen EMX-Datei enthalten sind, die Medieneinstellungen für einen anderen Drucker kopieren.

Sie können die Medieneinstellungen für einen anderen Drucker kopieren, um auf mehreren Druckern dieselben Einstellungen gemeinsam zu nutzen.

Jeder einzelne Ablauf wird nachfolgend beschrieben.



Wichtig

Hinweis zum Kopiervorgang für Drucker der SC-F9200-Serie/SC-F7200-Serie/SC-F6200-Serie oder Drucker, die über USB verbunden sind

Klicken Sie bei Anzeige des Bildschirms Medieneinstellungen auf links neben , um die Liste der Medieneinstellung des Zieles zu aktualisieren, und führen Sie dann Kopier- und Bearbeitungsvorgänge durch.

■ Kopieren von Einstellungen aus einer EMX-Datei

Download einer EMX-Datei

„Download einer EMX-Datei“ auf Seite 23



Kopieren von Medieneinstellungen zum Drucker

„Kopieren von Medieneinstellungen zu einem Drucker“ auf Seite 25



Anpassen von Medien für den Drucker

Zur Optimierung der Medieneinstellungen für Ihren Druckerstatus müssen Sie darauf achten, dass die Medien nach dem Kopieren der Datei angepasst werden.

Handbuch, das Ihrem Drucker mitgeliefert wurde

■ Kopieren von Medieneinstellungen von anderen Druckern

Laden der Druckereinstellungen

„Kopieren von Medieneinstellungen, die für einen Drucker registriert sind“ auf Seite 27

Oder Laden der Datei, in der die Medieneinstellungen gesammelt und gespeichert sind (CPB-Datei)

„Speichern und Laden von CPB-Dateien“ auf Seite 28



Kopieren von Medieneinstellungen zum Drucker

„Kopieren von Medieneinstellungen von anderen Druckern“ auf Seite 26



Anpassen von Medien für den Drucker

Zur Optimierung der Medieneinstellungen für Ihren Druckerstatus müssen Sie darauf achten, dass die Medien nach dem Kopieren der Datei angepasst werden.

Handbuch, das Ihrem Drucker mitgeliefert wurde

Kopieren von Medieneinstellungen in EMX-Datei zum Drucker


Diese Funktion ist nur auf unterstützenden Druckern verfügbar.


Download einer EMX-Datei

Sie können nur EMX-Dateien herunterladen, die den in dieser Software registrierten Druckern zugehörig sind. Zudem können Sie, ungeachtet der in der Liste der registrierten Drucker ausgewählten Druckern, alle Dateien herunterladen, die den registrierten Druckern zugehörig sind.


Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei

1


Klicken Sie auf  in der Quelle und wählen Sie **Lokale Medienbibliothek**.



2

Klicken Sie auf .

Der nachstehende Download-Bildschirm zeigt eine Liste der EMX-Datei für jedes im Handel verfügbare Medium an.



Zunächst wird die EMX-Datei angezeigt, die dem in der Liste der registrierten Drucker ausgewählten Drucker zugehörig ist. Möchten Sie die Datei anzeigen, die einem anderen Drucker zugehörig ist, wählen Sie den gewünschten Drucker unter **Modell** aus und klicken Sie auf **Suche**.

Sie können den Listeninhalt auf die nur notwendigen EMX-Dateien begrenzen, indem Sie die Region, den Medienanbieter, den Medientyp auswählen und dann **Suche** anklicken.



3

Wählen Sie die EMX-Dateien aus, die heruntergeladen werden sollen.

Die EMX-Dateien werden ausgewählt, indem Sie das Kästchen links neben jeder einzelnen Datei mit einem Häkchen versehen. Wenn Sie das Kästchen links neben **Medienanbieter** mit einem Häkchen versehen, werden alle EMX-Dateien ausgewählt, die auf der aktuellen Seite angezeigt werden.

Sie können keine EMX-Dateien mit **Akquirierung abgeschlossen** als Status herunterladen, da sie bereits heruntergeladen wurden.

EMX-Dateien mit **Update vorhanden** als Status sind seit ihrer Anschaffung aktualisiert worden. Beim Download derartiger Dateien werden die Dateien Akquirierung abgeschlossen überschrieben.

 wird bei EMX-Dateien mit Informationen angezeigt. Klicken Sie auf , um diese Informationen anzuzeigen.

Wichtig

Werden die für den Drucker registrierten Medieneinstellungen einer EMX-Datei für dieselben Medien überschrieben, die den Status **Update vorhanden** ausweisen, werden die Einstellungen für Medienanpassung initialisiert. Falls Medieneinstellungen überschrieben werden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um die Medieneinstellungen für den Drucker zu registrieren. Nehmen Sie hiernach eine Medienanpassung vor, um die eingestellten Werte so zu optimieren, dass sie mit den Bedingungen übereinstimmen, z. B. Breite der geladenen Medien und ob die automatische Aufwickelvorrichtung eingerichtet ist.

4

Klicken Sie auf **Herunterladen**.

Die EMX-Dateien werden gespeichert. EMX-Dateien werden einzeln heruntergeladen. Warten Sie bei der Wahl von mehreren EMX-Dateien darauf, bis alle Dateien den Status **Akquirierung abgeschlossen** ausweisen.

Beim Klicken auf **Abbrechen** wird der Download der EMX-Dateien abgebrochen. EMX-Dateien mit dem Status **Akquirierung abgeschlossen** sind zum Zeitpunkt des Abbruchs gespeichert.

Hinweis

Sie können den Speicherort der EMX-Dateien nicht ändern. Um heruntergeladene EMX-Dateien zu anderen Computern zu kopieren, rufen Sie den Bildschirm **Einstellungen** auf und kopieren Sie den Pfad durch Wahl von **Ordnerpfad kopieren**.

 „Einstellungen“ auf Seite 34

Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei


- 5** Klicken Sie auf **Schließen**, um den Herunterladen-Bildschirm zu schließen.

Die Medieneinstellungen in den EMX-Dateien werden geladen und am Bildschirm Medieneinstellungen in der Liste der Quellenmedieneinstellungen angezeigt.


In der Liste der Quellenmedieneinstellungen werden nur die Medieneinstellungen angezeigt, die für das in der Liste der registrierten Drucker ausgewählte Modell verfügbar sind. Zur Anzeige der geladenen Medieneinstellungen wählen Sie in der Liste der registrierten Drucker den in Schritt 2 ausgewählten Drucker.

Kopieren von Medieneinstellungen zu einem Drucker

- 1** Wählen Sie Ihren Zieldrucker in der Liste der registrierten Drucker aus.



- 2** Wählen Sie in der Liste der Quellenmedieneinstellungen die Medieneinstellungen aus, die Sie dem Zieldrucker hinzufügen oder bei ihm ändern möchten.




Sind Drucker mehrerer unterschiedlicher Modelle in dieser Software registriert, werden nur die Medieneinstellungen angezeigt, die für den in Schritt 1 ausgewählten Drucker verfügbar sind. Mediennamen werden auf Englisch angezeigt. Sie können den angezeigten Namen im Herunterladen-Bildschirm bestätigen, indem Sie den Mauszeiger auf den englischen Namen setzen.


Sie können mehrere Quellen nicht gleichzeitig auswählen. Kopieren Sie sie jeweils einzeln.

- 3** Schauen Sie in der Liste der Zielmedieneinstellungen nach, welche Medieneinstellungen für den Drucker registriert sind.




Sie sehen die Namen der Einstellungen, die für den Drucker registriert sind, im Feld **Name der Medieneinstellung**.

✓ zeigt die aktuell im Drucker angegebenen Medieneinstellungen.

- 4** Klicken Sie auf  der Zielmedieneinstellungsnummer.





Die in der Liste der Quellenmedieneinstellungen ausgewählten Medieneinstellungen werden kopiert.

 zeigt Medieneinstellungen an, die von der Liste der Quellenmedieneinstellungen kopiert oder im Bearbeiten-Bildschirm geändert wurden. Bei Anzeige von  ist  ausgegraut und die Liste kann erst nach Anklicken der Schaltfläche **Übernehmen** aktualisiert werden.

Sie können Mediennamen am Herunterladen-Bildschirm prüfen, indem Sie sich auf den in der Parameterliste (Ziel) **Memo** angezeigten Namen für Mediennamen beziehen.


- 5** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**. Die Medieneinstellungen werden zum Drucker kopiert.

Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei

Überprüfen Sie vor dem Anklicken der Schaltfläche **Übernehmen** die Liste der registrierten Drucker und vergewissern Sie sich, dass  als Statussymbol angezeigt ist. Wird ein anderes Symbol als  angezeigt, können Sie die Medieneinstellungen für den Zieldrucker nicht aktualisieren.

Achten Sie bei über USB verbundenen Druckern darauf, dass sie den Druckvorgang erst nach dem Klicken auf **Übernehmen** starten.

Laden von EMX-Dateien, die für einen anderen Computer in der Liste der Quellenmedieneinstellungen gespeichert sind



Durch Klicken auf  können Sie EMX-Dateien in die Liste der Quellenmedieneinstellungen laden, ganz gleich, wohin Sie kopiert wurden. Dies bedeutet, dass Sie auf Ihrem Computer EMX-Dateien laden können, die auf einen anderen Computer heruntergeladen wurden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie auf dem Computer, mit dem Sie gerade arbeiten, keine EMX-Dateien herunterladen können.

Blenden Sie den Dateiauswahl-Bildschirm durch Anklicken des Symbols ein, wählen Sie die von Ihnen gewünschten EMX-Dateien aus und laden Sie sie.

Es können jeweils maximal 300 EMX-Dateien geladen werden. Die Medieneinstellungen der geladenen Dateien werden der Liste der Quellenmedieneinstellungen hinzugefügt.

Sobald die Dateien geladen sind, können Sie sie hiernach einfach durch Wahl von **Lokale Medienbibliothek** in der Liste sehen.

Bearbeitung der Liste der Quellenmedieneinstellungen

Klicken Sie auf , um die heruntergeladenen EMX-Dateien zu löschen. Wählen Sie in der Liste der Quellenmedieneinstellungen die EMX-Dateien aus, die Sie nicht mehr verwenden oder aus Versehen heruntergeladen haben, und klicken Sie dann auf .

Kopieren von Medieneinstellungen von anderen Druckern

Diese Funktion ist nur auf unterstützten Druckern verfügbar.

Durchlaufen Sie, je nach Registrierungsstatus des Quellendruckers, einen der nachstehenden Abläufe, um Medieneinstellungen zu kopieren.

- ☐ **Direktes Laden und Kopieren von Druckereinstellungen**
Halten Sie sich an diesen Ablauf, wenn sowohl die Quellen- als auch die Zieldrucker für diese Software registriert sind, die Kopiervorgänge ausführt. Schauen Sie in der Liste der Medieneinstellungen nach, ob die Einstellungen für den Quellendrucker registriert sind. Sie können alle Medieneinstellungen in einem Stapel kopieren oder nur diejenigen auswählen, die Sie benötigen. Hiernach sind Details zu diesem Vorgang aufgeführt.

 „[Kopieren von Medieneinstellungen, die für einen Drucker registriert sind](#)“ auf Seite 27

- ☐ **Laden und Kopieren von CPB-Dateien**
Halten Sie sich an diesen Ablauf, wenn sowohl der Quellen- als auch der Zieldrucker für die Software registriert ist, die auf einem anderen Computer installiert ist.
Für einen Drucker registrierte Medieneinstellungen können gemeinsam als eine einzige Datei auf Ihrem Computer gespeichert. Diese Datei wird CPB-Datei genannt und dient den folgenden Zwecken.

- ☐ **Kopieren von Medieneinstellungen von Druckern, die nicht für diese Software registriert sind.**

- ☐ **Angleichen von Medieneinstellungen von mehreren Druckern in unterschiedlichen Netzwerken.**

- ☐ **Sichern von Medieneinstellungen.**

Nachstehend sind Details zum Speichern und Laden von CPB-Dateien aufgeführt.

 „[Speichern und Laden von CPB-Dateien](#)“ auf Seite 28

Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei

Kopieren von Medieneinstellungen, die für einen Drucker registriert sind




Hinweise zur Wahl von Druckern, die über USB verbunden sind


Vor dem Kopieren von Medieneinstellungen zu einem Drucker, der über USB verbunden ist, müssen Sie die Medieneinstellungen erneut laden, indem Sie links neben anklicken.

Während die Medieneinstellungen geladen werden, wird in der Liste der Zielmedieneinstellungen angezeigt und Vorgänge werden deaktiviert. Fahren Sie mit den Vorgängen wieder fort, wenn nicht mehr angezeigt wird.

- 1 Wählen Sie Ihren Zieldrucker in der Liste der registrierten Drucker aus.




- 2 Wählen Sie unter Quelle den Drucker aus, der als Medieneinstellungsquelle dient.



Die Medieneinstellungen, die für den betreffenden Drucker registriert sind, werden in der Liste der Quellenmedieneinstellungen angezeigt. Bei der Wahl eines anderen Druckers und beim Laden der Medieneinstellungen wird der gesamte Inhalt in Liste der Medieneinstellungen vom Inhalt des neu ausgewählten Druckers überschrieben.

3

Klicken Sie auf der Zielmedieneinstellungsnummer.



Die in der Liste der Quellenmedieneinstellungen ausgewählten Medieneinstellungen werden kopiert.

Um alle Medieneinstellungen mit einem Mal zu kopieren, klicken Sie auf oben links in der Liste der Quellenmedieneinstellungen.

4

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**.

Führen Sie nach abgeschlossener Registrierung eine Medienanpassung durch.

Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei

Speichern und Laden von CPB-Dateien

Speichern von CPB-Dateien




Hinweise zum Speichern von CPB-Dateien

Die Listen der Zielmedieneinstellungen der Drucker, die über USB verbunden sind, werden nicht automatisch aktualisiert. Achten Sie darauf, diese Listen durch Klicken auf links von zu aktualisieren, bevor Sie die Medieneinstellungen in CPB-Dateien abspeichern.

Während die Medieneinstellungen geladen werden, wird in der Liste der Zielmedieneinstellungen angezeigt und Vorgänge werden deaktiviert. Fahren Sie mit den Vorgängen wieder fort, wenn nicht mehr angezeigt wird.


- 1 Wählen Sie Ihren Drucker in der Liste der registrierten Drucker aus.




- 2 Klicken Sie auf und speichern Sie die Datei an dem von Ihnen festgelegten Speicherort.

Laden und Kopieren von CPB-Dateien

- 1 Wählen Sie Ihren Zieldrucker in der Liste der registrierten Drucker aus.




- 2 Wählen Sie **Angepasste Mediensicherung (cpb)** unter Quelle aus.



- 3 Klicken Sie auf . Wählen Sie Ihre gewünschte Datei auf dem Dateiauswahl-Bildschirm aus und öffnen Sie die Datei.

Die Medieneinstellungen werden in der Liste der Quellenmedieneinstellungen angezeigt.

- 4 Klicken Sie auf der Zielmedieneinstellungsnummer.



Die in der Liste der Quellenmedieneinstellungen ausgewählten Medieneinstellungen werden kopiert.

Um alle Medieneinstellungen mit einem Mal zu kopieren, klicken Sie auf oben links in der Liste der Quellenmedieneinstellungen.

- 5 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**.



Führen Sie nach abgeschlossener Registrierung eine Medienanpassung durch.

Bearbeitung der Medieneinstellungen

Diese Funktion ist nur auf unterstützten Druckern verfügbar.


Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei

Sie können die Medieneinstellungen ändern, die Sie in der Liste der Zielmedieneinstellungen ausgewählt haben. Sie können auch neue Einstellungen hinzufügen. Die Schritte hierfür werden nachfolgend beschrieben. Ändern Sie Einstellungen, je nach dem verwendeten Drucker.

- 1 Wählen Sie in der Liste der Zielmedieneinstellungen die Medieneinstellungen aus, die Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie auf  (um Einstellungen zu ändern) oder auf  (um eine neue Einstellung zu erstellen).

Der Bildschirm Parameter bearbeiten wird angezeigt.

- 2 Ändern Sie die Einstellungen.



Die Einstellelemente unterscheiden sich je nach dem verwendeten Modell.

Sie können eine Notiz in das Feld **Memo** eingeben, um den Inhalt der Medieneinstellungen zu beschreiben. Für Medieneinstellungen, die von EMX-Dateien kopiert wurden, wird der Mediennamen in das Feld eingetragen.


Sie können die Option **Medientyp** einer Einstellung nur ändern, wenn eine neue Einstellung erstellt wird. Bei der Erstellung einer neuen Medieneinstellung wird diese mit Bezugswerten für den von Ihnen ausgewählten Medientyp aufgefüllt. Diese Werte werden auf Grundlage von Standardspezifikationen für diesen Medientyp ermittelt. Bearbeiten Sie diese Werte je nach Bedarf mit den optimalen Einstellungen für Ihre Medien.

- 3 Klicken Sie zum Abschluss der Bearbeitung auf **OK**.

Die Änderungen werden übernommen und der vorherige Bildschirm wird angezeigt.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Abbrechen** werden die Änderungen verworfen und die vorherige Seite wird wieder angezeigt.

Speichern einer Liste mit Medieneinstellungen, die für einen Drucker registriert sind

Wenn Sie  anklicken, können Sie die nachstehenden Informationen zu allen Medieneinstellungen in einer PDF-Datei auf Ihrem Computer speichern, die aktuell für den Drucker registriert sind, den Sie als Ziel ausgewählt haben. In dieser Datei sind die Informationen in Form einer Tabelle aufgelistet.

Ein Ausdruck dieser Datei kann ggf. ganz nützlich sein, wenn Sie diese Tabelle zum Beispiel während der Konfiguration der Medieneinstellungen eines Druckers zu Rate ziehen möchten.

Die in der Tabelle aufgeführten Elemente variieren je nach ausgewähltem Modell.

- ☐ Name der Medieneinstellung (Name der im Bedienfeld des Druckers registrierten Einstellungen)
- ☐ Mediennamen (EMX-Dateiinformation*)
- ☐ Medientyp (Im Bedienfeld des Druckers registrierte Informationen)
- ☐ Medienanbieter (EMX-Dateiinformation*)

* Diese Informationen werden nicht für Medieneinstellungen angezeigt, die über das Bedienfeld des Druckers registriert wurden.

Download und Kopieren von Medieneinstellungen der EMX-Datei


NameEPSON SC-F9300 Series Conn Driver
ModelEPSON SC-F9300 Series
Serial NumberBADM6e0f96
Software Version2.0.0
Firmware VersionMLT2863.1.08
Last Update8/7/2019, 1:52:53 PM


#	Media Setting Name	Media Name	Media Type	Media Vendor
1	Generic CalbellFilm Sample		Thin	
2	Backlit Photo-Samp		Thin	
3	Generic SuperFilm Samp		Thin	
4	Normal4x6P_Test		Thinnest	
5	Backlit Photo-Samp		Thin	
6	TI05G-400_Sample		Thinnest	
7	TI05G-400_Sample		Thinnest	
8	Backlit Photo-Samp		Thin	
9	ABCDEFO		Thick	
10	HJKLMNOP		Thick	
11	OPQRSTU		Thick	
12	VWXYZ		Thick	
13	Markley_TEST_Adhesive		Adhesive	
14	adhesive		Adhesive	
15	Handel_Thin		Thin	
16			Thick	
17			Thick	
18			Thick	
19			Thick	
20			Thick	
21			Thick	
22			Thick	
23	TI05G-400_Sample		Thinnest	
24	Backlit Photo-Samp		Thin	
25			Thick	
26			Thick	
27			Thick	
28			Thick	
29			Thick	
30	ABCDE		Thinnest	

Registrierung von Druckern



Auf dem Bildschirm Druckerregistrierung können Sie zu überwachende oder zu bedienende Drucker registrieren, ändern oder deren Registrierung rückgängig machen. Zur Einblendung dieses Bildschirms wählen Sie **Druckerregistrierung** im Menü. Dieser Bildschirm erscheint auch, wenn Sie diese Software ohne registrierte Drucker starten.

Bildschirmlayout



	Name	Funktion
1	Liste der Drucker	Zeigt eine Liste der angeschlossenen und automatisch registrierten Drucker an.  „Anzeige der Druckerliste“ auf Seite 9
2	Abbrechen-Schaltfläche	Weist Änderungen an der Druckerliste ab und setzt sie in den ursprünglichen Zustand zurück.
	Übernehmen-Schaltfläche	Akzeptiert die Änderungen in der Liste der Drucker.


Registrierung von Druckern

	Name	Funktion
3	Suche zufügen-Schaltfläche	Beim Anklicken dieser Schaltfläche werden der Druckerliste alle Drucker hinzugefügt, die nach dem Start dieser Software neu verbunden wurden.
	Aktualisieren-Schaltfläche	Prüft die Druckerverbindungen und aktualisiert die angezeigte Liste.  „Wenn nach dem Start dieser Software wichtige Teile der Druckerkonfiguration geändert wurden“ auf Seite 33
	Suchoption-Schaltfläche	Wird nur bei Verwendung von Mac- oder Linux-Geräten angezeigt. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie IP-Adressen von Druckern eines anderen Segments oder über ein Netzwerk verbundene Drucker der Suche hinzufügen können.  „Manuelle Registrierung von Druckern“ auf Seite 33



Wichtig

- Falls auch nach Anklicken von **Suche zufügen** nichts in der Druckerliste (1) angezeigt wird, ist der Epson Communication Driver möglicherweise nicht installiert.
Schließen Sie diese Software und installieren Sie sie dann erneut beginnend mit Setup Navi (<http://epson.sn/>).
Wird während der Installation der folgende Bildschirm angezeigt, müssen Sie auf **Installieren** klicken.



- Wenn Sie auf einem registrierten Computer in der Windows **Systemsteuerung** von Windows die Einstellungen von USB zu LAN oder von LAN zu USB abändern, müssen Sie die Registrierung des Druckers rückgängig machen und ihn dann neu registrieren. Wird der Drucker nicht neu registriert, funktioniert er nicht richtig.

Manuelle Registrierung von Druckern

Anhand folgender Schritte werden Drucker, die nicht automatisch registriert wurden, manuell registriert.

Nachstehend sind Details zu Druckern aufgeführt, die automatisch registriert wurden.


 „Druckerregistrierung“ auf Seite 8


- 1 Prüfen Sie die Drucker, die in der Druckerliste angezeigt werden.

Windows

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker, den Sie registrieren möchten, in der Druckerliste aufgeführt ist. Klicken Sie je nach Bedarf auf **Suche zufügen**, um Drucker zu suchen, die Sie registrieren können. Alle ermittelten Drucker werden der Druckerliste hinzugefügt.

Mac/Linux

- ☐ Wenn Ihr Computer und Ihre Drucker über USB verbunden sind
Klicken Sie auf **Suche zufügen**, um die Drucker auf die Liste zu setzen.
- ☐ Bei Verbindung Ihres Computers und Ihrer Drucker über ein Netzwerk
Klicken Sie auf **Suchoption**, geben Sie die IP-Adresse des Druckers im Netzwerk ein und klicken Sie dann auf . Klicken Sie anschließend auf **Suche zufügen**, um den gewünschten Drucker der Liste hinzuzufügen.

- 2 Setzen Sie ein  neben der Option **Name** des Druckers, den Sie registrieren möchten.

- 3 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Die Änderungen in der Druckerliste werden übernommen.

Wenn nach dem Start dieser Software wichtige Teile der Druckerkonfiguration geändert wurden

Klicken Sie auf **Aktualisieren**, wenn Sie nach dem Start der Software weitreichende Änderungen an der Konfiguration von verbundenen Druckern vorgenommen haben. Die Druckerliste wird aktualisiert, um die aktuelle Konfiguration wiederzugeben. Nachträglich verbundene Drucker werden der Druckerliste hinzugefügt und nicht registrierte Drucker, deren Verbindung nicht bestätigt werden konnten, werden gelöscht.

Einstellungen

Wählen Sie **Einstellungen** im Menü, um die Grundeinstellungen für diese Software festzulegen und weitere diesbezügliche Vorgänge durchzuführen.

	Name	Funktion
1	Spracheinstellung	Wählen Sie die Anzeigesprache aus der Dropdown-Liste aus.
2	Einheiten	Legt die Einheiten für die Länge und die Temperatur fest.
3	Proxy-Einstellungen	<p>Wenn Sie sich über einen Proxy-Server mit dem Internet verbinden, geben Sie die Adresse für den Proxy-Server und den Port ein, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Übernehmen.</p> <p>Der eingestellte Inhalt wird sofort aktiviert.</p> <p>Wenn Sie die Schaltfläche Übernehmen anklicken, wird der eingestellte Inhalt beim erneuten Öffnen der Software angezeigt.</p> <p>Wenn Sie selbst nach Änderung von Proxy-Einstellungen keine EMX-Dateien herunterladen können, lesen Sie den folgenden Abschnitt.</p> <p> „Wenn Sie EMX-Dateien selbst nach Änderung von Proxy-Einstellungen nicht herunterladen können“ auf Seite 39</p>

Einstellungen


	Name	Funktion
4	Ordnerpfad kopieren	<p>Sie können den Ordnerpfad (das Verzeichnis) kopieren, in dem die im Rahmen angezeigten Zieldateien gespeichert sind. Der Zielordner lässt sich bequem anzeigen, indem Sie den kopierten Pfad in die Adressleiste des Explorers einfügen.</p> <p>Das Verfahren zum Kopieren variiert je nach Ihrem Betriebssystem Ihres Computers.</p> <p>Windows</p> <p>Klicken Sie auf Kopieren.</p> <p>Mac</p> <p>OS X 10.10 Yosemite und aktueller: Klicken Sie auf Kopieren.</p> <p>OS X 10.9 Mavericks und älter: Wählen Sie den das Feld eingegebenen Ordnerpfad aus und kopieren Sie ihn.</p> <p>Linux</p> <p>Wählen Sie den das Feld eingegebenen Ordnerpfad aus und kopieren Sie ihn.</p>
5	Abbrechen-Schaltfläche	Weist die Einstellungen ab und setzt sie auf den ursprünglichen Status zurück.
	Übernehmen-Schaltfläche	Akzeptiert die Einstellungen.


Anzeige einer Liste mit bislang angezeigten Informationen

Anzeige einer Liste mit bislang angezeigten Informationen

Der Bildschirm Informationen enthält eine Liste mit bislang angezeigten Informationen. Wählen Sie die Option **Informationen** im Menü aus, um den betreffenden Bildschirm einzublenden. Auf diesem Bildschirm können Sie auch Details zu den Informationen einsehen.

Der Bildschirm Informationen lässt sich auch durch Klicken auf das Symbol , sofern angezeigt, oben rechts im Bildschirm anzeigen.



	Name	Funktion
1	Filtermenü	Filtert die in der Informationsliste (2) angezeigten Elemente nach Thema. Durch Klicken auf Alle werden alle Filter gelöscht.
2	Informationsliste	<p>Zeigt eine Liste der Details an, über die Sie bisher benachrichtigt wurden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Klicken Sie zur Anzeige weiterer Einzelheiten das Element an, das Sie prüfen möchten. <input type="checkbox"/> Werden Sie davon benachrichtigt, dass aktualisierte Informationen für die Firmware des Druckers verfügbar sind, sollten Sie die Aktualisierung unbedingt vornehmen. Nachstehend wird die Aktualisierung der Drucker-Firmware erklärt. <p> „Aktualisierung der Firmware“ auf Seite 37</p>
3	Seitensteuerung	Wenn die Informationsliste mehrere Seiten umfasst, können Sie eine Seitenzahl angeben und mit Ihrem Finger bewegen und zur ersten Seite, zur vorherigen Seite, zur nächsten Seite oder zur letzten Seite gehen, indem Sie auf das Symbol klicken.

Tipps

Aktualisierung der Firmware

Diese Funktion wird von Linux nicht unterstützt. Aktualisieren Sie die Firmware mit einem Windows-PC oder Mac.

Vergewissern Sie sich bei der Firmwareaktualisierung, dass eine Internetverbindung verfügbar ist.

Aktualisierung der Informationsliste am Bildschirm Startseite oder Informationen

- 1 Klicken Sie in der Informationsliste auf die Aktualisierungsinformationen für die Firmware Ihres Druckers.

Ihr Computer stellt eine Verbindung zum Internet her und zeigt die bezogenen Informationen zur verfügbaren Firmware-Version an.

- 2 Klicken Sie auf **Herunterladen**.
Beachten Sie die Bildschirmanweisungen.

Aktualisierung über das Wartungsmenü am Bildschirm Druckerbetrieb

- 1 Klicken Sie auf **Firmware-Aktualisierung**.
Stellt eine Verbindung zum Internet her, sucht nach der aktuellsten Firmware und zeigt eine Meldung, falls eine Aktualisierung verfügbar ist.

- 2 Klicken Sie zum Herunterladen der Firmware auf **Ja**.
Beachten Sie die Bildschirmanweisungen.

Hinweis

Bei der Prüfung auf die aktuellste Firmware werden alle Drucker angezeigt werden, für die Aktualisierungen verfügbar sind. Sie können die Drucker auswählen, die Sie aktualisieren möchten, und sie dann alle in einem Durchgang aktualisieren.

Anzeige des Druckerstatus an einem Computer, auf dem diese Software nicht installiert ist

Sie können von einem anderen Computer in demselben Netzwerk auf einen Computer, auf dem diese Software installiert ist, zugreifen, und die Software von Ersterem aus verwenden. Sie müssen diese Software nicht auf allen Computern installieren.

Folgende Funktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie auf diese Software von einem anderen Computer zugreifen und Sie verwenden. Zur Verwendung dieser Funktionen müssen Sie die Software auf dem Computer ausführen, auf dem sie installiert ist.

- ☐ Druckerstatusdaten exportieren aus dem Wartungsmenü
- ☐ Aktualisieren der Druckerfirmware
- ☐ Aktualisieren der installierten Software
- ☐ Speichern und Laden von CPB-Dateien
- ☐ Export von EMX-Datei vom Bildschirm Kalibrierungsprotokoll
- ☐ Ordnerpfad kopieren vom Bildschirm Einstellungen
- ☐ Einstellungen importieren/exportieren

- 1 Starten Sie einen Browser an dem Computer, von dem aus Sie auf diese Software zugreifen möchten.

- 2 Geben Sie Folgendes in die Adresszeile ein.
`http://xxxxxxxxxxxx:30561`

Ersetzen Sie xxxxxxxxxxxx durch den Namen oder die IP-Adresse des Computers, auf dem diese Software installiert ist.

Hinweis

Sollte eine Firewall Ihnen den Zugriff verwehren, halten Sie Rücksprache mit Ihrem Netzwerkadministrator und fahren Sie mit folgenden Vorgängen fort.

- ❑ Öffnen Sie auf dem Bildschirm **Ein Programm über die Windows-Firewall kommunizieren lassen** den Unterbildschirm **Weiteres Programm zulassen** und wählen Sie dann die folgenden zwei Dateien aus.
 - ❑ C:\Program Files (x86)\Epson Software\Epson Edge Dashboard\bin\node.exe
 - ❑ C:\Program Files (x86)\Epson Software\DeviceFramework\DFAgancy.exe
- ❑ Vergewissern Sie sich, dass **Evented I/O for V8 JavaScript** in der Liste der zugelassenen Programme aufgeführt ist.

Übernahme derselben Einstellungen für ein Epson Edge Dashboard, das auf einem anderen Computer installiert ist

Mit der Funktion Einstellungen exportieren können Sie die folgenden Daten dieser Software in einer Datei abspeichern.

- ❑ Medieneinstellungen
- ❑ Einstellungen

Sie können diese Datei importieren und dieselben Einstellungen für ein exportiertes Epson Edge Dashboard auf einem anderen Computer übernehmen. Dies kann sehr nützlich sein, wenn Sie dieselben Einstellungen zu einem Ersatzcomputer oder neu hinzugefügten Computer übertragen möchten.

Daten werden nicht pro DruckermodeLL importiert oder exportiert; stattdessen werden die Daten aller Modelle gemeinsam importiert und exportiert. Importieren oder exportieren Sie Daten anhand folgender Schritte.

Exportieren

1

Rufen Sie den Bildschirm Einstellungen importieren/exportieren folgendermaßen auf.

Windows

Klicken Sie in der Taskleiste an Ihrem Desktop auf das Symbol dieser Software. Klicken Sie auf **Werkzeug - Einstellungen importieren/exportieren**.

Mac

Klicken Sie in der Menüleiste an Ihrem Desktop auf das Symbol dieser Software. Klicken Sie auf **Werkzeug - Einstellungen importieren/exportieren**.

Linux

Klicken Sie in der Menüleiste an Ihrem Desktop auf **Applications**. Klicken Sie auf **Other - Epson Edge Dashboard – Import/Export-Einstellungen**.

2

Klicken Sie auf **Durchsuchen** im Bereich Einstellungen exportieren, geben Sie den Pfad an, unter dem Sie die Datei speichern möchten, klicken Sie dann auf **Exportieren**.

3

Prüfen Sie die Meldung und klicken Sie auf **Ja**.

Importieren

1

Rufen Sie den Bildschirm Einstellungen importieren/exportieren folgendermaßen auf.

Windows

Klicken Sie in der Taskleiste an Ihrem Desktop auf das Symbol dieser Software. Klicken Sie auf **Werkzeug - Einstellungen importieren/exportieren**.

Mac

Klicken Sie in der Menüleiste an Ihrem Desktop auf das Symbol dieser Software. Klicken Sie auf **Werkzeug - Einstellungen importieren/exportieren**.

Tipps

Linux

Klicken Sie in der Menüleiste an Ihrem Desktop auf **Applications**. Klicken Sie auf **Other - Epson Edge Dashboard – Import/Export-Einstellungen**.

2 Setzen Sie im Bereich Einstellungen importieren ein Häkchen neben jede Einstellung, die Sie importieren möchten.

3 Klicken Sie auf **Durchsuchen**, wählen Sie die zu importierende Datei aus und klicken Sie auf **Importieren**.

4 Prüfen Sie die Meldung und klicken Sie auf **Ja**.

Wenn Sie EMX-Dateien selbst nach Änderung von Proxy-Einstellungen nicht herunterladen können

Wenn Sie Ihre EMX-Datei selbst nach Änderung von **Proxy-Einstellungen** auf dem Bildschirm Einstellungen nicht herunterladen können, laden Sie die Dateien anhand folgender Schritte herunter.


1 Setzen Sie unter **Proxy-Einstellungen** ein Häkchen bei **EMX-Datei manuell importieren**.

2 Klicken Sie auf die EMX-Datei, um sie herunterzuladen.


Sie können mehrere EMX-Dateien nicht gleichzeitig auswählen.

3 Im Download-Bildschirm klicken Sie auf **Über Browser herunterladen**.

Die EMX-Datei wird zum Download-Ordner Ihres Browsers heruntergeladen.



4 Klicken Sie im im Download-Bildschirm auf **Schließen**.

5 Klicken Sie auf  auf dem Bildschirm Medieneinstellungen und wählen Sie die EMX-Datei, die in Schritt 2 heruntergeladen wurde.

Die Medieneinstellungen in den EMX-Dateien werden in die Software geladen und in der Liste der Quellenmedieneinstellungen auf dem Bildschirm Medieneinstellungen angezeigt.

Deinstallation dieser Software

Wichtig


- ☐ Melden Sie sich an das Administrator-Konto an (Benutzer mit Administratorrechten).
- ☐ Geben Sie bei Abfrage des Administrator-Kennworts das betreffende Kennwort ein und setzen Sie den Vorgang fort.
- ☐ Schließen Sie andere Anwendungssoftware, die möglicherweise ausgeführt wird.

Deinstallieren Sie die Software anhand folgender Schritte und entsprechend dem Betriebssystem Ihres Computers.

Tipps

Windows

- 1 Rufen Sie die **Systemsteuerung** auf und klicken Sie auf **Programme - Programm deinstallieren**.



- 2 Wählen Sie das **Epson Edge Dashboard** und klicken Sie auf **Programm deinstallieren**.

Halten Sie sich an die weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm. Wird eine Meldung angezeigt, die eine Bestätigung zum Löschen benötigt, klicken Sie auf **Ja**.

Mac

- 1 Rufen Sie **Programme - Epson Software - Epson Edge Dashboard** auf und klicken Sie **Epson Edge Dashboard** doppelt an.

Fahren Sie mit dem Löschvorgang fort, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Folge leisten, und starten Sie Ihren Computer neu.

Linux

- 1 Geben Sie den folgenden Befehl ein und führen Sie ihn aus.

```
sudo /usr/sbin/Epson/EpsonEdgeDashboard/  
Uninstall.sh
```

Anhang

Über Open-Source-Software

Alle Open-Source-Softwarelizenzen und andere Lizenzen, die in diesem Produkt verwendet werden, finden Sie unten.

Windows

%Program Files (x86)%\Epson Software\Epson Edge Dashboard\share\ThirdPartyNotices.txt

Mac

/Library/Application Support/Epson/EED Program Data/share/ThirdPartyNotices.txt

Linux

/usr/sbin/EpsonEdgeDashboard/share/ThirdPartyNotices.txt