

## L455 打印机控制程序更新指导（Windows 操作系统）

适用机型： L455

文件名称： FWE691TL\_JR31F3

文件大小： 12.8M

打印机控制程序升级内容： 提升 WIFI 的工作稳定性。

支持的 Windows 操作系统：


Windows XP/XP×64/7/7×64/Vista/Vista×64/8/8×64/8.1/8.1×64

注意：升级过程中从开始升级到升级结束，请一定确保电源的正确连接。否则可能导致打印机升级失败（重新开机后出现无法工作的情况），打印机升级失败时请联络爱普生认证服务机构。

升级步骤：


一、下载并解压 L455 打印机控制程序升级文件“FWE691TL\_JR31F3”到 PC。

二、双击“FWE691TL\_JR31F3.exe”文件进行升级，如下图：




三、开始升级


1、双击“FWE691TL\_JR31F3.exe”后会出现如下界面：



2、点击“下一步”后出现如下界面：




3、选择“我同意”并点击“下一步”后出现如下界面：




请仔细阅读界面说明文字。

请确认打印机开机并与电脑正确连接。


- 4、按照“用于更新的说明文件及注意事项”进行操作后，点击“下一步”会出现如下界面：




- 5、在型号名称下选择“L455 Series”然后点击“开始”后出现如下界面：



- 6、点击“是”后出现如下界面：



7、点击“结束”完成控制程序更新，如下图：



～ 结束 ～