

EPSON CopyFactory

用户指南

关于 EPSON CopyFactory	3
系统要求	4
安装软件	4
基本复印	10
复印设置	12

保留所有权利。未经 Seiko Epson Corporation 事先书面授权，不得复制或以任何形式或方式（包括电子、机械、影印、录制等方式）传播本手册的任何部分，亦不得将其存储于检索系统中。本手册所述内容仅适用于该产品。Epson 不对将本手册内容用于其他产品的任何行为负责。

Seiko Epson Corporation 及其分支机构不对本产品的购买者或第三方因下列原因导致的损坏、损失、成本或开销承担责任：意外、误用或滥用本产品；或在未经授权的情况下修改、修理或改造本产品；或未严格遵循 Seiko Epson Corporation 的操作与维护说明（美国除外）。

对于因使用非 Epson 原装产品或经 Seiko Epson Corporation 认可的 Epson 产品以外的选配件或耗材所导致的损坏或问题，Seiko Epson Corporation 不承担任何责任。

EPSON® 是 Seiko Epson Corporation 的注册商标。

Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。



Digital ICE™ 是 Eastman Kodak Company 的商标。

通则： 本手册涉及的其他产品名称仅供识别，可能为其各自所有者的商标。

版权所有 © 2007 Seiko Epson Corporation。保留所有权利。

关于 *EPSON CopyFactory*

EPSON CopyFactory 具有以下功能：

- ❑ **简易操作**
您可通过简单地单击**复制**按钮来进行高质量扩展复印。
- ❑ **自动扩展打印功能**
自动执行可选扩展打印并识别原始图像的位置和尺寸。
- ❑ **裁剪功能**
将超出所选打印纸尺寸的原始图像进行裁剪。
- ❑ **任意长度打印功能**
当使用无裁剪且保持原始图像的纵横比时，使原始图像尺寸适合选中的打印宽度。
- ❑ **色彩匹配功能**
使原始图像的色彩自动匹配打印输出而不更改扫描或打印设置。
- ❑ **色彩调整功能**
调整打印输出的亮度、饱和度、对比度和 RGB 平衡以符合用户的需要。
- ❑ **平铺打印功能**
当对同一原始文稿进行多份复印时，打印机自动根据打印纸的宽度放置并打印图像。
- ❑ **打印页面边框功能**
当打印数据所需的打印尺寸小于指定打印纸的尺寸时，打印出实际数据页面区域。
- ❑ **保存图像数据功能**
将由扫描仪读取的图像数据以指定图像格式保存到计算机中。
- ❑ **加载图像数据功能**
从计算机或外部设备加载图像数据，并在预览窗口中显示。

❑ 自动切纸功能

将打印纸裁剪为指定的打印纸尺寸，并增加卷筒纸边距。

系统要求

您的系统必须符合下列要求以使用 EPSON CopyFactory。

操作系统	Windows® Vista x32 Edition, XP Home Edition/Professional, 和 2000 Professional
扫描仪	对于支持的模式，请阅读“EPSON CopyFactory”文件夹中的 Readme 文件。
打印机	
接口	扫描仪：SCSI，USB，IEEE1394，或网络 打印机：并行，USB，IEEE1394，或网络

注意：

- ❑ 在使用 EPSON CopyFactory 之前，您必须有支持 EPSON 扫描仪和打印机连接的计算机并且进行了正确设置。有关设置的说明，请参见打印机和扫描仪随机携带的文档。
- ❑ EPSON CopyFactory 不能使用选件透扫适配器或自动文稿送纸器。（如果扫描仪连接有自动文稿送纸器，若想使用 EPSON CopyFactory，必须将原始文稿直接放置在文稿台上。）
- ❑ 上述要求 2007 年 9 月前有效。有关最新系统配置要求的信息，请参见“EPSON CopyFactory”文件夹中的 Readme 文件。

安装软件

注意：


以管理员身份登录安装／卸载软件。
必须以管理员身份登录才能运行该软件。

1. 双击 EPSON CopyFactory 文件夹中的  Setup.exe 图标。


Windows Vista 用户须知:

显示用户帐户控制屏幕时，单击继续。


2. 将出现 CopyFactory 设置屏幕。单击下一步。



3. 将出现许可协议屏幕。请单击**是**进入下一步。



4. 若出现下面屏幕，可选择**安装完整版**或**安装测试版**。如果下面屏幕没有出现，转至第 6 步。



5. 如果在上一步您选择**安装完整版**，将出现下面屏幕。请输入序列号。



EPSON CopyFactory 设置

序列号
请输入你的序列号

请输入你的序列号，点击“下一步”

序列号 (S) | | - | - | - |


InstallShield

< 上一步 (P) 下一步 (N) > 取消


注意：

当语言选择屏幕出现，选择您要使用的语言。

6. 确认目的地文件夹，并单击**下一步**。




7. 当类似下面的屏幕出现，单击**完成**可完成安装。



测试版本用户须知

如果在安装软件时您选择**安装测试版**，每一次执行此软件时，会提示您输入序列号。



The image shows a Windows-style dialog box titled "EPSON CopyFactory". It contains two lines of instructional text: "使用这个软件的测试版本，请选择“测试版”并点击[是]" and "使用这个软件的完整版本，请选择“完整版”，输入序列号并点击[是]". Below the text are two radio buttons: "测试版" (Test Version) and "完整版" (Full Version). The "完整版" option is selected, indicated by a filled green circle. Underneath the radio buttons is a label "序列号" (Serial Number) followed by a form consisting of four empty text boxes separated by hyphens. At the bottom right of the dialog is a button labeled "是" (Yes).

EPSON CopyFactory

使用这个软件的测试版本，请选择“测试版”并点击[是]
使用这个软件的完整版本，请选择“完整版”，输入序列号并点击[是]

☐ 测试版
☒ 完整版

序列号

- - -

是

基本复印

本节描述如何启动 EPSON CopyFactory 并进行复印。

注意：

要设置并使用您的扫描仪和打印机，请参见随机携带的文档。


1. 打开扫描仪和打印机，然后打开计算机。
2. 将您想要复印的原始图像或文稿放置在扫描仪的文稿台上。
3. 在打印机中装入打印纸。
4. **对于 Windows Vista：**
单击开始，指向**所有程序**，单击 EPSON CopyFactory 文件夹，然后单击 EPSON CopyFactory 图标。


对于 Windows XP 和 2000：

单击**开始**，指向**所有程序**、EPSON CopyFactory，然后单击 EPSON CopyFactory 图标。




5. 下面屏幕出现。按需要更改基本设置。有关详细信息，请参见第 12 页的“复印设置”。




要加载和预览已保存图像，请单击  打开文件按钮并浏览图像。


注意：


如果原始图像或文稿很厚或有大片空白区域，EPSON CopyFactory 将不能自动地正确检测复印区域。

如果出现此问题，请单击  预览按钮可手动调整复印区域的大小。

6. 单击  复制按钮。

复印时，复印过程的状态将显示在屏幕的顶部。如果您想要停止复印，请单击  取消按钮。


如果要保存从扫描仪读取的图像或正在预览的图像，请单击  输出文件按钮并选择文件格式。

完成复印之后，请单击  关闭按钮关闭 EPSON CopyFactory。

注意：
不能使用 *EPSON CopyFactory* 重新编辑已保存的文字标注或色彩调整设置。

复印设置

本节描述 *EPSON CopyFactory* 的复印设置。



设置按钮

当您单击**设置按钮**，配置设置屏幕出现。






配置设置屏幕

选择您想要使用的扫描仪和打印机，设置打印方式或色彩匹配。



以下表格描述了此屏幕中的各项功能。

打印机	选择您想要使用的打印机。
边距尺寸	设置打印的最小边距值。 您可选择 3 至 15。 如果打印机驱动程序支持无边距设置，列表中会出现“无边距”、“精度裁纸”和“双精度裁纸”选项。在这种情况下，无需在打印机控制面板上对边距进行设置。
打印边框	选择此复选框可打印边框来指明打印的数据区域的范围。如果此打印机不支持打印边框功能，此复选框是灰的。
自动切纸	选择打印数据后是否直接增加卷筒纸边距。 选择“精度裁纸”或“双精度裁纸”作为边距设置时，会自动设置自动切纸。
扫描仪	选择本地连接或网络连接，并选择要使用的扫描仪。
自动歪斜修正	当您选择自动时，选择此复选框可校正原始图像的偏斜。 如果您不确定是否应该选择自动，请参阅第 23 页的“预览和取消按钮”以了解详细信息。
Digital ICE	当此型号选择了扫描仪，并配备有 Digital ICE 时，此复选框便会亮起。 选择此复选框可去除胶片或幻灯片上的灰尘或划痕。注意使用 Digital ICE 扫描时会花费较长的时间。有关 Digital ICE 的规格参见扫描仪附带的文档。
质量	选择质量类型可得到期望的打印分辨率和打印速度。
色彩匹配 (ICM 设置)	自动：自动地创建符合介质类型的特殊的色彩匹配文件 (ICC 配置文件) 无 (使用 ADE)：总是使用标准 ICC 配置。如果在主窗口中选择自动文稿增强复选框，将自动地选择此项目。 自定义：总是选择特殊的 ICC 配置文件而与选择的介质类型无关。
自动选择 ICC 配置文件	当色彩匹配 (ICM 设置) 选择为自定义时，此复选框可用。单击此复选框可允许软件自动地选择符合介质类型的 ICC 配置文件。否则，您可清除此复选框，并单击选择 ICC 配置文件按钮来选择您想要使用的 ICC 配置文件。
 选择 ICC 配置文件按钮	单击此按钮可选择色彩匹配文件 (ICC 配置文件)。
 确定	当您保存设置和关闭配置设置屏幕时，单击此按钮。
 取消	当您取消设置和关闭配置设置屏幕时，单击此按钮。

原始文稿类型和自动文稿增强功能

按下面描述选择扫描方式。



单选按钮和复选框	说明
图片	选择此单选按钮可复印您的照片。
出版物	选择此单选按钮可复印您的文稿，例如目录或杂志。
Auto Document Enhancement	选择此复选框可增强原始图像的对比度。

注意：
如果您选择出版物，EPSON CopyFactory 将启用去网纹功能以减少波纹图案。因此扫描图像的清晰度可能会稍微降低。


纸张来源

选择打印机的可用纸张来源。通过按下**设置**按钮可在包含有打印机可使用的纸张来源列表中选择来源。



打印尺寸

选择输出打印纸尺寸。通过按下**设置**按钮可在包含有打印机可使用的输出打印纸尺寸列表中选择纸张来源。




注意:

- ❑ 取决于打印纸来源和打印尺寸的组合，在屏幕上显示的复印份数可以是版面图像数目的两倍、三倍或四倍。
例如：如果在打印尺寸列表中您选择“A3 纵向× 3”，复印份数会更改为“3, 6, 9...”。
- ❑ 打印纸尺寸的选择取决于打印机的型号。要选择打印机，单击**设置**按钮。
- ❑ EPSON CopyFactory 自动进行打印设置。但是，自动切纸的开/关设置和照片打印加速器可以在打印机驱动程序中进行更改。

介质类型

选择在打印机中装入的介质类型。



裁剪和自动调整打印横幅尺寸功能

请按下面描述来选择裁剪设置。



单选按钮和复选框	说明
开	选择此单选按钮可自动裁剪超出所选打印纸的原始图像。
关	选择此单选按钮可将原始图像按所选打印纸进行设置而不对图像进行裁剪。
自动调整打印横幅尺寸	选择此复选框可调整原始图像使它充满所选打印纸的宽度，并按需要更改图像方向。 当打印方向设置为纵向并且裁剪功能设置为关时，您可使用此功能。

注意：

当使用**自动尺寸横幅打印**功能时，最大打印长度为 2.3 米。
如果图像超出打印纸尺寸，图像的尺寸将减小以适合打印纸尺寸，且打印纸两边的边距值将比设置的值要大。

份数按钮

单击 ▲ 或 ▼ 按钮可选择复印份数，从 1 至 99。



打开高级设置按钮





当您单击**打开高级设置按钮**时，您可以设置文字标注和色彩调整。



文字标注功能屏幕

当您单击**打开高级设置按钮**时，将出现文字标注功能屏幕。您可以在此屏幕上输入文字并将文字放置在图像上。



以下表格描述了此屏幕的各项功能。

 文字标注	单击此按钮可显示文字标注屏幕。
 色彩调整	单击此按钮可显示色彩调整屏幕。
 旋转 90 度	单击此按钮可将预览区域中的图像旋转 90 度。
 文件	单击此按钮可显示文件操作屏幕。
添加文字	选择此复选框可在预览窗口中显示文本。
选项卡（1-6）	选择 1 到 6 以选择文本版面位置。您可以自由移动输入的文本，并可在预览窗口中用左键单击来固定此物体。
 字体	单击此按钮可选择字体风格。


（背景颜色）	单击此按钮可显示色彩选择对话框。
无	选择此复选框可设置文本层透明背景。
水平	通过百分比来指定文本区域的水平位置以配合打印尺寸。
垂直	通过百分比来指定文本区域的垂直位置以配合打印尺寸。
（文本输入区域）	为每个文本框输入字符。
 刷新	单击此按钮可反映预览窗口的最新文本数据。
 清除	单击此按钮可清除文本输入区域中的字符。





文件操作屏幕

当您单击文字标注功能屏幕上的**文件**按钮时，将出现文件操作屏幕。使用这个屏幕您可以打开、保存和删除文本文件数据。




以下表格描述了此屏幕中的各项功能。

（文本文件数据列表）	您可以通过保存按钮来确认所有已注册的文件名称。
选择文件名：	您可以确认文本文件数据列表中选择的文件名称，或直接输入文件名称。
 打开	单击此按钮可打开文本文件数据。

 保存	单击此按钮可保存文本文件数据。
 删除	单击此按钮可删除文本文件数据。
 取消	单击此按钮可关闭此屏幕。
 关闭	单击右上角的此按钮可关闭此屏幕。

色彩调整屏幕

当您单击文字标注功能屏幕上的**色彩调整**按钮时，将出现色彩调整屏幕。使用滑动条来调整图像的色彩参数。



红	移动滑动条可调整红色。
绿	移动滑动条可调整绿色。
蓝	移动滑动条可调整蓝色。
亮度	移动滑动条可调整亮度。
饱和度	移动滑动条可调整饱和度。
对比度	移动滑动条可调整对比度

预览和取消按钮

在单击**预览**按钮扫描原始图像并在打印区预览窗口中查看它之前，请选择**手动**或**自动**单选按钮。在预览窗口中您可以确认复印区域和图像方向。

当您想要清除预览窗口中的图像时，请单击**取消**按钮。



自动	选择这个单选按钮可自动识别扫描仪文稿台上的文稿尺寸和偏斜。
手动	选择这个单选按钮可使用鼠标在预览窗口上指定复印区域。

注意：
当选择**手动**按钮时，下面功能不能使用。

- ❑ **裁剪：**
即使您将裁剪功能选择为**开**，EPSON CopyFactory 也不能裁剪图像。
- ❑ **偏斜修正：**
当进行复印时，EPSON CopyFactory 不能自动校正任何偏斜图像。