

EPSON CopyFactory

Gebruikershandleiding

EPSON CopyFactory	3
Systeemvereisten.....	4
Software installeren	5
Kopiëren (basisprocedure).....	10
Kopieerinstellingen.....	12

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De hierin beschreven informatie is alleen bedoeld voor gebruik bij dit apparaat. EPSON is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie bij andere apparaten.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.

EPSON® is een gedeponeerd handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.



Digital ICE™ is een handelsmerk van Eastman Kodak Company.

Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden.

EPSON CopyFactory

EPSON CopyFactory biedt de volgende mogelijkheden:

- ❑ **Gebruiksgemak**
Met een klik op de knop Kopieer maakt u hoogwaardige uitvergrotingen.
- ❑ **Automatische uitvergrotingen**
U kunt automatisch uitvergrotingen laten afdrukken. De locatie en het formaat van het origineel worden automatisch herkend.
- ❑ **Bijsnijden**
Het deel van het origineel dat buiten het geselecteerde papierformaat uitsteekt, wordt weggelaten.
- ❑ **Lengte vrij afdrukken**
Het origineel wordt aangepast aan de geselecteerde afdrukbreedte mét behoud van de originele hoogte-breedteverhouding en zonder bij te snijden.
- ❑ **Kleurovereenstemming**
De kleur van de originele afbeelding wordt automatisch afgestemd op de afdruk. Aan de scan- of afdrukinstellingen wordt echter niets veranderd.
- ❑ **Kleuraanpassing**
De helderheid, de verzadiging, het contrast en de RGB-balans van de afdruk kunnen naar wens worden afgestemd op de voorkeuren van de gebruiker.
- ❑ **Naast elkaar afdrukken**
Een (kleine) afbeelding kan worden gekopieerd en automatisch meerdere keren naast elkaar worden afgedrukt tot de hele breedte van het papier bedekt is.
- ❑ **Paginalijnen afdrukken**
Wanneer gegevens worden afgedrukt die kleiner zijn dan het formaat van het geselecteerde afdruk materiaal, kunnen lijnen worden afgedrukt die het paginagebied van het origineel aangeven.

- ❑ **Afbeeldingsgegevens opslaan**
Afbeeldingsgegevens die van de scanner zijn overgebracht naar de computer, kunnen in de opgegeven bestandsindeling worden opgeslagen.
- ❑ **Afbeeldingsgegevens laden**
Afbeeldingsgegevens die zich op uw computer of een extern apparaat bevinden, kunnen worden geladen en in het voorbeeldvenster worden weergegeven.
- ❑ **Automatisch afsnijden**
Hiermee wordt het papier afgesneden volgens het opgegeven papierformaat, waarbij een rolpapiermarge wordt toegevoegd.

Systeemvereisten

Voor het gebruik van EPSON CopyFactory moet uw systeem aan de volgende vereisten voldoen.

Besturingssysteem	Windows® Vista x32 Edition, XP Home Edition/Professional en 2000 Professional
Scanner	Zie het Leesmij-bestand van EPSON CopyFactory voor de ondersteunde modellen.
Printer	
Interface	Scanner: SCSI, USB, IEEE1394 of netwerk Printer: parallel, USB, IEEE1394 of netwerk

Opmerking:


- ❑ *Voordat u EPSON CopyFactory kunt gebruiken, moet u een geschikte scanner en printer van EPSON op uw computer hebben aangesloten en correct hebben geïnstalleerd. Zie de documentatie bij uw scanner en printer voor de installatie-instructies.*
- ❑ *EPSON CopyFactory kan niet worden gebruikt in combinatie met de apart verkrijgbare transparanteneenheden of automatische documenttoevoer. (EPSON CopyFactory kan wel worden gebruikt wanneer de automatische documenttoevoer op de scanner is bevestigd, maar dan door het origineel gewoon op de glasplaat te leggen.)*
- ❑ *De genoemde vereisten zijn van toepassing per september 2007. Zie het Leesmij-bestand in de map EPSON CopyFactory voor de actuele systeemvereisten.*

Software installeren

Opmerking:

Meld u aan als beheerder om de software te kunnen installeren of verwijderen.


De software kan alleen worden gestart als u bent aangemeld als beheerder.

1. Dubbelklik op het pictogram  Setup.exe in de map EPSON CopyFactory.


Opmerking voor gebruikers van Windows Vista:

Als het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Doorgaan.


2. Het dialoogvenster CopyFactory Installatieprogramma verschijnt. Klik op Volgende.




3. Het dialoogvenster Licentieovereenkomst verschijnt. Klik op **Ja** om door te gaan naar de volgende stap.



4. Selecteer Volledige versie wordt geïnstalleerd of Testversie wordt geïnstalleerd als het volgende venster verschijnt. Ga naar stap 6 als het volgende venster niet verschijnt.



5. Als u in de vorige stap Volledige versie wordt geïnstalleerd hebt geselecteerd, verschijnt het volgende dialoogvenster. Voer het serienummer in.




The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "EPSON CopyFactory Installatieprogramma". Inside, the section "Serienummer" asks the user to "Geef uw serienummer op a.u.b." (Please provide your serial number). Below this, it says "Geef uw serienummer op a.u.b. en klik op 'Volgende'." (Provide your serial number and click 'Next'). The input field is labeled "Serienummer(S)" and consists of four separate text boxes separated by dots. At the bottom, there are three buttons: "< Vorige" (Previous), "Volgende >" (Next), and "Annuleren" (Cancel). The "Volgende >" button is highlighted. The bottom left corner of the dialog box says "InstallShield".


Opmerking:

Wanneer een taalkeuzevenster verschijnt, selecteert u de gewenste taal.

6. Controleer de doelmap en klik op Volgende.




7. Klik op Voltooien om de installatie te voltooien, wanneer een dialoogvenster als het onderstaande verschijnt.



Opmerking voor gebruikers van de testversie

Als u bij de installatie van de software Testversie wordt geïnstalleerd hebt geselecteerd, wordt u gevraagd het serienummer in te voeren telkens wanneer u de software start.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "EPSON CopyFactory". The background is a light beige color. At the top, there is a blue header bar with the text "EPSON CopyFactory" in white. Below the header, the text reads: "Selecteer 'Testversie' en klik op OK als u de testversie van deze software wil gebruiken. Selecteer 'Volledige versie', geef uw serienummer op en klik op OK als u de volledige versie van deze software wil gebruiken." Below this text are two radio button options: "Testversie" (which is unselected) and "Volledige versie" (which is selected, indicated by a green dot). Below the radio buttons is a group box labeled "Serienummer". Inside this group box, there are four empty text input fields separated by hyphens, intended for entering a serial number. At the bottom right of the dialog box is an "OK" button.

Kopiëren (basisprocedure)

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u EPSON CopyFactory start en kopiëren maakt.


Opmerking:

Zie de documentatie bij uw scanner en printer voor de installatie-instructies van deze apparatuur.


1. Zet eerst de scanner en printer aan en vervolgens de pc.
2. Leg het origineel (afbeelding of document) dat u wilt kopiëren op de glasplaat van de scanner.
3. Plaats papier in de printer.
4. **Voor Windows Vista:**
Klik op start, wijs naar Alle programma's, klik op de map EPSON CopyFactory en vervolgens op het pictogram EPSON CopyFactory.

Voor Windows XP en 2000:

Klik op Start, wijs naar Alle programma's, EPSON CopyFactory en klik op het pictogram EPSON CopyFactory.




5. Het volgende scherm verschijnt. Pas de basisinstellingen eventueel aan. Zie “Kopieerinstellingen” op pagina 12 voor meer informatie.





Als u een eerder opgeslagen afbeelding wilt laden en weergeven, klikt u op de knop  Bestand openen en gaat u naar de gewenste afbeelding.

Opmerking:

Als het origineel (afbeelding of document) dik is of veel wit bevat, kan het te kopiëren gebied niet goed worden gedetecteerd.

Als dit gebeurt, klik dan op de knop  Voorbeeld om het te kopiëren gebied met de hand aan te passen.

6. Klik op de knop  Kopieer.

Tijdens het kopiëren is boven in dit scherm de status van het kopieerproces zichtbaar. Als u het kopiëren wilt stoppen, klikt u op de knop  Annuleer.

Wanneer u een afbeelding opslaat die van een scanner afkomstig is of een afbeelding waarvan een voorbeeld wordt weergegeven, klikt u op de knop  Bestand export. en selecteert u een bestandsindeling.


Wanneer u klaar bent met kopiëren, klikt u op de  om EPSON CopyFactory te sluiten.

Opmerking:

Met EPSON CopyFactory is het niet mogelijk om tekstoverlays of instellingen voor kleuraanpassing te wijzigen die al zijn opgeslagen.


Kopieerinstellingen

In dit gedeelte worden de kopieerinstellingen van EPSON CopyFactory uitgelegd.



Stel in (knop)

Wanneer u op de knop Stel in klikt , verschijnt het configuratievenster.





Configuratievenster

Selecteer de scanner en printer die u wilt gebruiken, en selecteer de gewenste afdrukmodus en kleuraanpassing.




In de volgende tabel worden de functies van dit venster uitgelegd.

Printer	Selecteer de printer die u wilt gebruiken.
Marge	<p>Stel de minimale marge voor het afdrukken in. U kunt een waarde kiezen van 3 tot 15.</p> <p>Als uw printerdriver de mogelijkheid tot afdrukken zonder marges biedt, worden Geen marges, Enkel snijden en Dubbel snijden weergegeven als alternatief. In dit geval hoeft u geen marge-instellingen op te geven via het bedieningspaneel van de printer.</p>
Druk paginarand af	Schakel dit selectievakje in als u de afdruk op de pagina wilt afbakenen met een lijn. Dit selectievakje kan niet worden gebruikt als de printer deze functie niet ondersteunt.
Automatisch afsnijden	Hiermee bepaalt u of er al dan niet een rolpapiermarge moet worden toegevoegd na de afgedrukte gegevens. Automatisch afsnijden wordt automatisch gebruikt wanneer u Enkel snijden of Dubbel snijden selecteert als marge-instelling.

Scanner	Selecteer een lokale verbinding of netwerkverbinding en selecteer de scanner die u wilt gebruiken.
Autom. skew-correctie	Schakel dit selectievakje in om een eventueel scheefliggend origineel te corrigeren (bij gebruik van Automatisch). Zie "Voorbeeld en Annuleer (knoppen)" op pagina 24 voor meer informatie over Automatisch.
Digital ICE	Dit selectievakje kan worden gebruikt wanneer het bij Scanner geselecteerde model geschikt is voor Digital ICE. Schakel dit selectievakje in om stof of krassen te verwijderen van uw kleurenfilms of dia's. Scannen met Digital ICE duurt langer. Zie de documentatie bij uw scanner voor de specificaties voor Digital ICE.
Kwaliteit	Selecteer de gewenste kwaliteit door een afweging te maken tussen de gewenste kwaliteit en de snelheid waarmee wordt afgedrukt.
Kleuraanpassing (ICM-instelling)	Autom.: Hiermee wordt automatisch een bepaald kleurprofiel gebruikt voor het geselecteerde afdrukmetaal. Geen (met ADE): Hiermee wordt altijd het standaard-ICC-profiel gebruikt. Als in het hoofdvenster het selectievakje Auto Document Enhanced (Automatische documentverbetering) is ingeschakeld, wordt deze optie automatisch geselecteerd. Aangepast: Hiermee wordt altijd een specifiek ICC-profiel gebruikt, ongeacht het geselecteerde afdrukmetaal.
Selecteer ICC-profiel automatisch	Dit selectievakje kan alleen worden gebruikt wanneer Aangepast is geselecteerd onder Kleuraanpassing (ICM-instelling). Schakel dit selectievakje in om de software automatisch een ICC-profiel te laten selecteren dat geschikt is voor het afdrukmetaal. U kunt het selectievakje ook uitschakelen en op de knop Selecteer ICC-profiel klikken om zelf het gewenste profiel te selecteren.
 Selecteer ICC-profiel (knop)	Klik op deze knop om een ICC-profielbestand te selecteren.
 OK	Klik op deze knop om de instellingen op te slaan en het configuratievenster te sluiten.
 Annuleer	Klik op deze knop om de instellingen te annuleren en het configuratievenster te sluiten.

Documenttype van het origineel en de functie Auto Document Enhancement (Automatische documentverbetering)

Zie de uitleg hierna om een scanmethode te selecteren.




Keuzerondje/ selectievakje	Omschrijving
Foto	Selecteer dit keuzerondje als u een foto kopieert.
Publicatie	Selecteer dit keuzerondje als u een document kopieert, zoals een catalogus of tijdschrift.
Auto Document Enhancement (Automatische documentverbetering)	Schakel dit selectievakje in om het contrast van het origineel te benadrukken.

Opmerking:

Als u Publicatie selecteert, wordt de descreening-functie ingeschakeld om moiré tegen te gaan. Dit betekent wel dat de gescande afbeelding iets minder scherp kan zijn.


Papierbron

Selecteer een papierbron van uw printer. De lijst bevat de bronnen die kunnen worden gebruikt door de geselecteerde printer (de printer selecteert u door op de knop **Stel in** te klikken).



Afdrukformaat

Selecteer het afdrukformaat. De lijst bevat de formaten die kunnen worden gebruikt door de geselecteerde printer (de printer selecteert u door op de knop **Stel in** te klikken) en de formaten die overeenstemmen met de specificaties voor de geselecteerde papierbron.




Opmerking:

- ❑ *Afhankelijk van de combinatie van bron en formaat is het aantal kopieën dat op het scherm wordt weergegeven het twee-, drie- of viervoudige van het aantal lay-outafbeeldingen. Als u bijvoorbeeld in de lijst Afdrukformaat hebt gekozen voor A3 Portrait × 3 (A3 staand × 3), verandert het aantal kopieën in 3, 6, 9....*
- ❑ *Welke papierformaten u kunt selecteren, hangt af van het model printer. Klik op de knop Stel in om een printer te selecteren.*
- ❑ *EPSON CopyFactory bepaalt automatisch de afdrukinstellingen. Auto Cut (Automatisch snijden) en Photo Printing Accelerator (Fotoafdruversneller) kunnen echter in de printerdriver worden in- en uitgeschakeld.*


Mediumtype

Selecteer het type afdruk materiaal dat in de printer is geplaatst.



Bijsnijden en Autom. formaat voor banner

Zie de uitleg hierna om een instelling voor het bijsnijden te selecteren.



Keuzerondje/ selectievakje	Omschrijving
AAN	Selecteer dit keuzerondje om het deel van het origineel dat buiten het geselecteerde papierformaat uitsteekt, automatisch bij te snijden.
UIT	Selecteer dit keuzerondje om het origineel aan te passen aan het geselecteerde papier zonder bij te snijden.
Autom. formaat voor banner	Schakel dit selectievakje in om het origineel aan te passen aan de volledige breedte van het geselecteerde papier, waarbij de richting van het origineel wordt aangepast, indien nodig. U kunt deze functie gebruiken wanneer de afdrukstand op staand is gezet en Bijsnijden op UIT staat.

Opmerking:

Bij gebruik van de functie Autom. formaat voor banner bedraagt de maximale afdruk lengte 2,3 m.

Als de afbeelding groter is dan het papierformaat, wordt de afbeelding grootte verminderd en aangepast aan het papierformaat. De papiermarge aan beide zijden wordt groter dan de ingestelde waarde.

No. of Copies (Aantal kopieën) (knop)

Klik op de knop ▲ of ▼ om het gewenste aantal kopieën te selecteren (van 1 tot 99).




Open geavanceerde instellingen (knop)

Wanneer u op de knop Open geavanceerde instellingen klikt, kunt u Tekstoverlay en Kleuraanpassing instellen.




Venster voor de functie Tekstoverlay

Wanneer u op de knop Open geavanceerde instellingen klikt, verschijnt het venster voor de functie Tekstoverlay. Via dit venster kunt u tekst invoeren die over de kopie moet worden weergegeven.



In de volgende tabel worden de functies van dit venster uitgelegd..

 Tekstoverlay	Klik op deze knop om het venster van de functie Tekstoverlay weer te geven.
 Kleuraanpassing	Klik op deze knop om het venster van de functie Kleuraanpassing weer te geven.
 Roteer 90 graden	Klik op deze knop om de afbeelding in het voorbeeld 90 graden te draaien.
 File	Klik op deze knop om het venster voor het werken met bestanden weer te geven.
Maak overlay actief	Schakel dit selectievakje in om de tekst zichtbaar te maken in het voorbeeldvenster.

Tabblad (1-6)	Selecteer 1 tot en met 6 om de positie voor de tekstlay-out te bepalen. U kunt de tekst vrij bewegen door in het voorbeeldvenster op het object te klikken en de linkermuisknop ingedrukt te houden.
 Lettertype	Klik op deze knop om het lettertype te selecteren.
(Achtergrond-kleur)	Klik op deze knop om het venster voor het kiezen van een kleur weer te geven.
Geen	Schakel dit selectievakje in om de achtergrond van de tekstlaag transparant te maken.
Horizontaal	Geef (in procenten) de horizontale positie op van het tekstgebied ten opzichte van het afdrukformaat.
Verticaal	Geef (in procenten) de verticale positie op van het tekstgebied ten opzichte van het afdrukformaat.
(Tekstvak)	Voer hier de tekst in voor elk tekstkader.
 Werk bij	Klik op deze knop om de actuele tekstgegevens zichtbaar te maken in het voorbeeldvenster.
 Wis	Klik op deze knop om tekens uit het invoervak te verwijderen.

Bestandsvenster

Wanneer u in het venster voor de functie Tekstoverlay op de knop File klikt, verschijnt het venster voor het werken met bestanden. Via dit venster kunt u tekstbestanden openen, opslaan en verwijderen.




In de volgende tabel worden de functies van dit venster uitgelegd.

(Lijst met tekstbestanden)	Hier worden alle bestanden weergegeven die met de knop Bewaar zijn opgeslagen.
Bestandsnaam:	U kunt hier de naam van een in de lijst geselecteerd bestand bevestigen of zelf rechtstreeks een bestandsnaam invoeren.
 Open	Klik op deze knop om het tekstbestand te openen.
 Bewaar	Klik op deze knop om het tekstbestand op te slaan.
 Wis	Klik op deze knop om het tekstbestand te verwijderen.
 Annuleer	Klik op deze knop om het venster te sluiten.
 Sluiten	Klik op deze knop in de rechterbovenhoek om het venster te sluiten.

Venster voor de functie Kleuraanpassing

Wanneer u in het venster voor de functie Tekstoverlay op de knop Kleuraanpassing klikt, verschijnt het venster voor de functie Kleuraanpassing. Pas de kleurinstellingen van de afbeelding aan met de schuifbalken.



Rood	Pas de hoeveelheid rood aan met de schuifbalk.
Groen	Pas de hoeveelheid groen aan met de schuifbalk.
Blauw	Pas de hoeveelheid blauw aan met de schuifbalk.
Helderheid	Pas de helderheid aan met de schuifbalk.
Verzadiging	Pas de verzadiging aan met de schuifbalk.
Contrast	Pas het contrast aan met de schuifbalk.

Voorbeeld en Annuleer (knoppen)

Voordat u op de knop Voorbeeld klikt om het origineel te scannen en weer te geven in het voorbeeldvenster, selecteert u eerst het keuzerondje Handmatig of Automatisch. In het voorbeeldvenster kunt u het te kopiëren gebied en de stand van de afbeelding controleren.

Wanneer u de afbeelding in het voorbeeldvenster wilt wissen, klikt u op de knop Annuleer.



Automatisch	Selecteer dit keuzerondje om automatisch het formaat en de eventuele scheefligging van het document op de glasplaat te herkennen.
Handmatig	Selecteer dit keuzerondje om het te kopiëren gebied in het voorbeeldvenster aan te geven met de muis.

Opmerking:

De volgende functies zijn uitgeschakeld wanneer Handmatig is geselecteerd.

- ❑ *Bijsnijden:*
Zelfs als u AAN selecteert bij Bijsnijden, wordt uw afbeelding toch niet bijgesneden.
- ❑ *Autom. skew-correctie:*
Scheefliggende originelen worden niet gecorrigeerd tijdens het kopiëren.