

EPSON CopyFactory

Benutzerhandbuch

Merkmale von EPSON CopyFactory	3
Systemvoraussetzungen.	4
Software installieren.	5
Kopieren.	10
Einstellungen zum Kopieren.	12

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der Epson Deutschland GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die hier enthaltenen Informationen sind lediglich zur Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen. Epson ist für die Anwendung dieser Informationen auf andere Produkte nicht verantwortlich.

Weder die Epson Deutschland GmbH noch die Seiko Epson Corporation haften für Schäden infolge von Fehlgebrauch sowie Reparaturen und Änderungen, die von dritter, nicht autorisierter Seite vorgenommen wurden. Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für leicht fahrlässige Fehler, z. B. Druckfehler, ist jedoch ausgeschlossen.

Die Seiko Epson Corporation haftet nicht für Schäden oder Störungen durch Einsatz von Optionen oder Zubehör, wenn diese nicht originale Epson-Produkte sind oder keine ausdrückliche Zulassung der Seiko Epson Corporation als „Epson Approved Product“ haben.

EPSON® ist eine eingetragene Marke der Seiko Epson Corporation.

Microsoft® und Windows® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.



Digital ICE™ ist eine Marke der Eastman Kodak Company.

Allgemeiner Hinweis: Alle im Handbuch genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Marken der jeweiligen Firmen. Aus dem Fehlen der Markenzeichen (R) bzw. TM kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung ein freier Markenname ist.

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Merkmale von EPSON CopyFactory

EPSON CopyFactory weist die folgenden Merkmale auf:

- ❑ **Einfache Bedienung**
Durch einfaches Klicken auf die Schaltfläche Kopieren können Sie vergrößerte Kopien hoher Qualität erstellen.
- ❑ **Automatisches Erstellen von vergrößerten Ausdrucken**
Optimale vergrößerte Ausdrücke werden automatisch erstellt und die Anordnung und Größe der Vorlage werden automatisch erkannt.
- ❑ **Beschnittfunktion**
Der Bereich der Vorlage, der über das gewählte Papier hinausreicht, wird abgeschnitten.
- ❑ **Drucken in beliebiger Länge**
Die Vorlage wird unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses an die gewählte Druckbreite angepasst, so dass kein Beschneiden erforderlich ist.
- ❑ **Farbanpassung**
Die Farben der Vorlage werden automatisch an den Ausdruck angepasst, ohne dass die Scan- oder Druckeinstellungen geändert werden.
- ❑ **Farbmanagement**
Mit dieser Funktion werden Helligkeit, Sättigung, Kontrast und RGB-Balance der Druckausgabe gemäß den Wünschen des Benutzers eingestellt.
- ❑ **Horizontale Druckanordnung**
Wenn mehrere Kopien von einer Vorlage erstellt werden, werden die Ausdrücke automatisch nebeneinander entsprechend der Papierbreite angeordnet und gedruckt.
- ❑ **Seitenumrandung**
Wenn der Ausdruck kleiner ist als die vorgegebene Mediengröße, wird eine Seitenumrandung gedruckt.
- ❑ **Bilddaten speichern**
Speichert die von einem Scanner auf den Computer eingelesenen Daten im angegebenen Bildformat.

- ❑ **Bilddaten laden**
Lädt die Bilddaten vom Computer oder einem externen Gerät und zeigt sie im Vorschaufenster an.
- ❑ **Automatisches Abtrennen**
Schneidet das Papier in das angegebene Papierformat und fügt einen Rollenpapierrand hinzu.

Systemvoraussetzungen

Zur Verwendung von EPSON CopyFactory muss das System die folgenden Voraussetzungen erfüllen.

Betriebssystem	Windows® Vista x32 Edition, XP Home Edition/Professional und 2000 Professional
Scanner	In der Datei Readme von EPSON CopyFactory finden Sie alle unterstützten Modelle.
Drucker	
Schnittstelle	Scanner: SCSI, USB, IEEE1394 oder Netzwerk Drucker: Parallel, USB, IEEE1394 oder Netzwerk

Hinweis:

- ❑ *Um mit EPSON CopyFactory arbeiten zu können, müssen ein unterstützter EPSON-Scanner und -Drucker am PC angeschlossen und richtig eingerichtet sein. Informationen zum Einrichten des Scanners und Druckers finden Sie in der zugehörigen Dokumentation.*
- ❑ *EPSON CopyFactory kann nicht in Verbindung mit dem optionalen Durchlichtaufsatz und dem automatischen Dokumenteneinzug verwendet werden. (Sie können EPSON CopyFactory jedoch mit einem Scanner verwenden, der mit einem automatischen Dokumenteneinzug ausgerüstet ist, indem Sie die Vorlagen von Hand auf das Vorlagenglas legen.)*
- ❑ *Die obigen Voraussetzungen entsprechen dem Stand vom September 2007. In der Datei Readme im Ordner „EPSON CopyFactory“ finden Sie aktuelle Informationen über die Systemvoraussetzungen.*

Software installieren

Hinweis:

Melden Sie sich zum Installieren/Deinstallieren der Software als Administrator an.


Die Software lässt sich nur ausführen, wenn Sie sich als Administrator anmelden.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol  Setup.exe im Ordner EPSON CopyFactory.


Hinweis für Benutzer von Windows Vista:

Wenn der Bildschirm Benutzerkontensteuerung erscheint, klicken Sie auf Fortsetzen.


2. Das Fenster CopyFactory Setup wird angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.




3. Das Fenster Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Klicken Sie auf JA, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.



4. Wenn das folgende Fenster angezeigt wird, wählen Sie entweder Vollversion installieren oder Testversion installieren. Wird das folgende Fenster nicht angezeigt, gehen Sie direkt zu Schritt 6.



5. Wenn Sie im vorhergehenden Schritt Vollversion installieren gewählt haben, wird das folgende Fenster angezeigt. Geben Sie die Seriennummer ein.




The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "EPSON CopyFactory Setup". The main heading is "Seriennummer" (Serial Number) with the instruction "Geben Sie Ihre Seriennummer ein." (Enter your serial number). Below this, it says "Geben Sie Ihre Seriennummer ein. Klicken Sie dann auf 'Weiter'." (Enter your serial number. Then click 'Next'). The input field is labeled "Seriennummer(S)" and consists of four separate text boxes separated by dots. At the bottom, there are three buttons: "< Zurück" (Back), "Weiter >" (Next), and "Abbrechen" (Cancel). The "InstallShield" logo is visible in the bottom left corner.


Hinweis:

Wenn das Fenster Sprache wählen angezeigt wird, wählen Sie die gewünschte Sprache.

- Bestätigen Sie den Zielordner und klicken Sie auf Weiter.



- Wenn ein ähnliches Fenster wie das nachstehende angezeigt wird, klicken Sie auf Fertig stellen, um die Installation abzuschließen.



Hinweis für Benutzer der Testversion

Wenn Sie bei der Installation der Software Testversion installieren wählen, werden Sie bei jeder Ausführung der Software zur Eingabe der Seriennummer aufgefordert.

The screenshot shows a dialog box titled "EPSON CopyFactory" with a blue header. The main area has a light beige background. It contains two paragraphs of German text explaining the options for Testversion and Vollversion. Below the text are two radio buttons: "Testversion" (unselected) and "Vollversion" (selected). Underneath is a section labeled "Seriennummer" containing four empty text input boxes separated by hyphens. At the bottom right is an "OK" button.

EPSON CopyFactory

Um die Testversion dieser Software zu verwenden, wählen Sie "Testversion" aus, und klicken Sie auf OK.
Um die Vollversion dieser Software zu verwenden, wählen Sie "Vollversion" aus, geben Sie Ihre Seriennummer ein, und klicken Sie auf OK.

☐ Testversion
☒ Vollversion

Seriennummer

- - -

OK

Kopieren

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie EPSON CopyFactory starten und Kopien erstellen.


Hinweis:

Informationen zum Einrichten und zur Bedienung des Scanners und Druckers finden Sie in der zugehörigen Dokumentation.


1. Schalten Sie den Scanner und Drucker und danach den PC ein.
2. Legen Sie die Vorlage, die Sie kopieren möchten, auf das Vorlagenglas des Scanners.
3. Legen Sie Papier in den Drucker ein.
4. **Windows Vista:**
Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme, klicken Sie auf den Ordner EPSON CopyFactory und anschließend auf das Symbol EPSON CopyFactory.


Windows XP und 2000:

Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme, EPSON CopyFactory, und klicken Sie anschließend auf das Symbol EPSON CopyFactory.



- Das folgende Fenster wird angezeigt. Ändern Sie die Einstellungen nach Erfordernis. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen zum Kopieren“ auf Seite 12.




Um ein bereits gespeichertes Bild zu laden und in der Vorschau anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche  Datei öffnen und suchen Sie nach dem Bild.


Hinweis:

Wenn die Vorlage dick ist oder große weiße Bereiche aufweist, kann EPSON CopyFactory den zu kopierenden Bereich unter Umständen nicht einwandfrei erfassen.

Sollte diese vorkommen, klicken Sie auf die Schaltfläche  Vorschau, um den Kopierbereich manuell festzulegen.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche  Kopieren.

Während des Kopiervorgangs wird der Status der Kopiervorgangs oben in diesem Fenster angezeigt. Zum Abbrechen des Kopiervorgangs klicken Sie auf die Schaltfläche  Abbruch.

Wenn Sie ein vom Scanner gelesenes oder in der Vorschau geöffnetes Bild speichern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche  Dateiexport und wählen Sie ein Dateiformat.


Wenn Sie mit dem Kopieren fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen , um EPSON CopyFactory zu beenden.

Hinweis:

Mit EPSON CopyFactory können keine bereits gespeicherten Text-Overlay-Änderungen oder Farbanpassungen bearbeitet werden.


Einstellungen zum Kopieren

In diesem Abschnitt werden die Kopiereinstellungen von EPSON CopyFactory erläutert.



Schalfläche Setup

Durch Klicken auf die Schaltfläche Setup wird das Konfigurationsfenster angezeigt.



Fenster Configuration Setup (Konfiguration)




In diesem Fenster wählen Sie den Scanner und Drucker, die Sie verwenden möchten, und stellen Sie den Druckmodus und die Farbanpassung ein.



Die nachstehende Tabelle beschreibt die Funktionen in diesem Fenster.


Drucker	Wählen Sie den Drucker, den Sie verwenden möchten.
Randgröße	<p>Dient zum Einstellen des Mindestrands beim Drucken. Sie können einen Wert zwischen 3 und 15 wählen.</p> <p>Wenn der Druckertreiber keine Randeinstellungen unterstützt, werden stattdessen „Keine Ränder“, „Einfach schneiden“ und „Doppelt schneiden“ in der Liste angezeigt. In diesem Fall brauchen Sie keine Randeinstellungen auf dem Bedienfeld des Druckers vorzunehmen.</p>

Trennlinie drucken	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Linie um den Druckbereich zu drucken. Dieses Kontrollkästchen ist abgeblendet, wenn der Drucker die Funktion Trennlinie drucken nicht unterstützt.
Automatisches Abtrennen	Wählen Sie, ob direkt nach dem Ausdrucken der Daten ein Rollenpapierrand hinzugefügt werden soll. Automatisches Abtrennen wird automatisch aktiviert, wenn Sie „Einfach schneiden“ oder „Doppelt schneiden“ als Randeinstellung wählen.
Scanner	Wählen Sie eine lokale oder eine Netzwerkverbindung und den Scanner, den Sie verwenden möchten.
Automatische Korrektur von verzerrten Darstellungen	Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird die Schrägstellung der Vorlage korrigiert, wenn Automatisch eingestellt ist. Wenn Sie nicht sicher sind, schlagen Sie unter „Die Schaltflächen Vorschau und Abbruch“ auf Seite 26 nach.
Digital ICE	Dieses Kontrollkästchen wird angezeigt, wenn das ausgewählte Scannermodell über Digital ICE verfügt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Staub oder Kratzer aus Farbfilmen oder Folien zu entfernen. Der Scanvorgang dauert bei der Verwendung von Digital ICE etwas länger. Genauere Informationen zu Digital ICE finden Sie in der mit dem Scanner gelieferten Dokumentation.
Qualität	Über die Qualität werden die Druckauflösung und Druckgeschwindigkeit eingestellt.
Farbanpassung (ICM-Einstellung)	<p>Auto: Eine für den jeweiligen Medientyp passende Farbanpassungsdatei (ICC-Profil) wird automatisch verwendet.</p> <p>Keine (mit ADE): Das standardmäßige ICC-Profil wird immer verwendet. Wenn das Kontrollkästchen Auto Document Enhancement im Hauptfenster aktiviert ist, wird diese Option automatisch gewählt.</p> <p>Benutzerdefiniert: Unabhängig vom gewählten Medientyp wird immer das bestimmte ICC-Profil verwendet.</p>

ICC-Profil automatisch auswählen	Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn Benutzerdefiniert für Farbanpassung (ICM-Einstellung) gewählt ist. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Software automatisch ein für den Medientyp geeignetes ICC-Profil wählen soll. Anderenfalls können Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren und auf die Schaltfläche ICC-Profil auswählen klicken, um das ICC-Profil zu wählen, das Sie verwenden möchten.
 Schaltfläche ICC-Profil auswählen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Farbanpassungsdatei (ICC-Profil) zu wählen.
 OK	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Configuration Setup (Konfiguration) zu schließen.
 Abbruch	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Konfigurationsfenster zu schließen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Vorlagentyp und Auto Document Enhancement

Wählen Sie anhand der nachstehenden Erläuterungen eine Scanmethode.




Optionsfeld und Kontrollkästchen	Beschreibung
Foto	Aktivieren Sie dieses Optionsfeld zum Kopieren von Fotos.
Publikation	Aktivieren Sie dieses Optionsfeld zum Kopieren von gedruckten Vorlagen wie Katalogen oder Zeitschriften.
Auto Document Enhancement	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Kontrast der Vorlage zu betonen.

Hinweis:

Wenn Sie *Publikation* wählen, aktiviert EPSON CopyFactory die Rasterfunktion, um Moirémuster zu reduzieren. Dadurch kann die Schärfe des gescannten Bilds geringfügig geringer ausfallen.


Papierquelle

Wählen Sie eine im Drucker verfügbare Papierquelle. Die Liste der Papierquellen enthält die Papierquellen, die durch Klicken auf die Schaltfläche **Setup** für den gewählten Drucker verfügbar sind.



Druckgröße

Wählen Sie eine Druckgröße. Die Liste der Druckgrößen enthält Größen, die durch Klicken auf die Schaltfläche Setup für den gewählten Drucker verfügbar sind und die den Vorgabewerten für die gewählte Papierquelle entsprechen.




Hinweis:

- ❑ *Abhängig von der Kombination von Papierzufuhr und Druckformat beträgt die Anzahl der im Fenster angezeigten Exemplare das Doppelte, Dreifache oder Vierfache der Anzahl der Layoutbilder.
Wenn Sie beispielsweise „A3 Hochformat × 3“ aus der Liste Druckgröße wählen, wechselt die Anzahl der Exemplare zu „3, 6, 9...“.*
- ❑ *Die Wahl der Papiergröße ist vom Druckermodell abhängig. Klicken Sie zur Wahl des Druckers auf die Schaltfläche Setup.*
- ❑ *Die Druckeinstellungen werden automatisch von EPSON CopyFactory vorgenommen. Die Einstellung EIN/AUS für Auto Cut (Automatisch schneiden) und Photo Printing Accelerator (Fotodruckbeschleuniger) kann jedoch im Druckertreiber geändert werden.*


Medientyp

Wählen Sie den Medientyp, den Sie in den Drucker eingelegt haben.



Beschneiden und Bannerdruck mit automatischer Größenanpassung

Nehmen Sie die Einstellung für Beschneiden anhand der nachstehenden Erläuterungen vor.



Optionsfeld und Kontrollkästchen	Beschreibung
EIN	Durch Aktivieren dieses Optionsfelds wird der Bereich der Vorlage, der über das gewählte Papier hinausreicht, automatisch abgeschnitten.
AUS	Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um die Vorlage ohne Beschnitt an das gewählte Papier anzupassen.
Automatischer Bannerdruck	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Vorlage an die volle Breite des gewählten Papiers anzupassen, wobei die Ausrichtung der Vorlage nach Erfordernis geändert wird. Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Druckrichtung auf Hochformat und die Beschnittfunktion auf AUS eingestellt sind.

Hinweis:

Wenn die Funktion Automatischer Bannerdruck verwendet wird, beträgt die maximale Drucklänge 2,3 m.

Wenn die Bildgröße die Papiergröße überschreitet, wird die Bildgröße zur Anpassung an die Papiergröße verkleinert, und der Papierrand an beiden Seiten ist größer als der Einstellwert.

Schaltfläche Anzahl Kopien

Klicken Sie auf die Schaltfläche ▲ oder ▼, um die Anzahl der Exemplare zwischen 1 und 99 einzustellen.




Schaltfläche Open Erweiterte Einstellungen





Durch Klicken auf die Schaltfläche Open Erweiterte Einstellungen können Sie Text Overlay (Textüberlagerung) und Farbanpassung einstellen.




Fenster Textüberlagerung

Durch Klicken auf die Schaltfläche Open Erweiterte Einstellungen wird das Fenster Textüberlagerung angezeigt. In diesem Fenster können Sie Zeichen eingeben und sie über dem Bild anzeigen.



Die nachstehende Tabelle beschreibt die Funktionen in diesem Fenster..

 Text-Overlay	Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster "Text-Overlay" angezeigt.
 Farbanpassung	Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster Farbmanagement angezeigt.
 Um 90 Grad drehen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, dann wird das Bild im Vorschaubereich um 90 Grad gedreht.
 Datei	Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster Dateiverwaltung angezeigt.






Overlay aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Text im Vorschauenfenster anzuzeigen.
Tab (1-6)	Wählen Sie mit 1 bis 6 die Textposition. Sie können den eingegebenen Text frei anordnen, indem Sie ihn mit gedrückt gehaltener linker Maustaste ziehen.
 Schrift	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schriftart zu wählen.
(Hintergrundfarbe)	Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Dialogfeld zur Farbauswahl angezeigt.
Keine	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Texthintergrund transparent zu lassen.
Horizontal	Geben Sie die horizontale Position des Textbereichs zur Druckgröße in Prozent an.
Vertical	Geben Sie die vertikale Position des Textbereichs zur Druckgröße in Prozent an.
(Texteingabebereich)	Hier geben Sie die Zeichen für jeden Textrahmen ein.
 Aktualisieren	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, dann wird der zuletzt eingegebene Text im Vorschauenfenster angezeigt.
 Löschen	Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie Zeichen im Texteingabebereich löschen.

Fenster Dateiverwaltung

Durch Klicken auf die Schaltfläche Datei im Fenster Textüberlagerung wird das Fenster Dateiverwaltung angezeigt. In diesem Fenster können Sie Dateien mit Textdaten öffnen, speichern und löschen.




Die nachstehende Tabelle beschreibt die Funktionen in diesem Fenster.

(Liste der Dateien mit Textdaten)	Hier werden die Namen aller Dateien angezeigt, die durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern gespeichert wurden.
Dateiname:	Sie können einen in der Liste der Dateien gewählten Dateinamen übernehmen oder einen Dateinamen direkt eingeben.
 Öffnen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Datei mit Textdaten zu öffnen.
 Speichern	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Textdaten als Datei zu speichern.
 Löschen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Datei mit Textdaten zu löschen.
 Abbruch	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um dieses Fenster zu schließen.
 Schließen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, die sich oben rechts befindet, um dieses Fenster zu schließen.

Fenster Farbmanagement

Durch Klicken auf die Schaltfläche Farbmanagement im Fenster Textüberlagerung wird das Fenster Farbmanagement angezeigt. In diesem Fenster können Sie die Farbparameter des Bilds mit den Schiebereglern einstellen.



Rot	Mit diesem Schieberegler können Sie den Rotanteil einstellen.
Grün	Mit diesem Schieberegler können Sie den Grünanteil einstellen.
Blau	Mit diesem Schieberegler können Sie den Blauanteil einstellen.
Helligkeit	Mit diesem Schieberegler können Sie die Helligkeit einstellen.
Sättigung	Mit diesem Schieberegler können Sie die Sättigung einstellen.
Kontrast	Mit diesem Schieberegler können Sie den Kontrast einstellen.

Die Schaltflächen Vorschau und Abbruch

Bevor Sie auf die Schaltfläche Vorschau klicken, um die Vorlage zu scannen und im Fenster „Druckbereich-Vorschau“ anzuzeigen, aktivieren Sie das Optionsfeld Manuelle oder Automatische. Im Vorschauenfenster können Sie den Kopierbereich und die Ausrichtung des Bilds überprüfen.

Zum Löschen des Bildes im Vorschauenfenster klicken Sie auf die Schaltfläche Abbruch.



Automatische	Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um die Größe und Schrägstellung der gescannten Vorlage automatisch zu erkennen.
Manuelle	Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um den Kopierbereich im Vorschauenfenster mit der Maus vorzugeben.

Hinweis:

Durch Klicken auf die Schaltfläche Manuelle werden die folgenden Funktionen deaktiviert.

☐ *Beschnitt:*

Auch wenn Sie EIN für die Beschnittfunktion wählen, beschneidet EPSON CopyFactory das Bild nicht.

☐ *Korrektur der Schrägstellung:*

EPSON CopyFactory nimmt beim Erstellen von Kopien keine automatische Korrektur der Schrägstellung vor.