

# EPSON CopyFactory 使用手冊

關於 EPSON CopyFactory . . . . .	3
系統需求 . . . . .	4
安裝軟體 . . . . .	5
一般影印 . . . . .	10
影印設定 . . . . .	12

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other products.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark of Seiko Epson Corporation.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.



Digital ICE™ is a trademark of the Eastman Kodak Company.

***General Notice:** Other product names used herein are for identification purpose only and may be trademarks of their respective companies.*

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

---

## 關於 EPSON CopyFactory

EPSON CopyFactory 具有下列功能：

- ❑ **容易操作**  
您只要按下『影印』鍵，即可進行高品質放大影印功能。
- ❑ **自動放大列印功能**  
自動執行最佳的放大列印，並辨識原始影像的位置和尺寸。
- ❑ **裁切功能**  
裁切超出所選擇列印尺寸的原稿影像。
- ❑ **自動套版列印功能**  
保留原始尺寸，且不使用裁切功能時，讓原稿影像符合所選擇的列印寬度大小。
- ❑ **色彩吻合功能**  
無須更改掃描或列印設定，即可自動調整輸出成品的色彩，以符合原稿影像。
- ❑ **色彩調整功能**  
針對使用者的喜好，調整列印輸出的亮度、飽和度、對比以及 RGB 平衡。
- ❑ **拼貼列印功能**  
如需影印多份相同原稿，將根據列印紙張寬度自動配置，列印影像。
- ❑ **列印外框功能**  
如列印資料小於指定的列印紙張尺寸，在頁面資料區域內加上列印外框。
- ❑ **儲存影像資料功能**  
將掃描器讀取的影像資料，以指定的影像格式，儲存於電腦中。
- ❑ **載入影像資料功能**  
由電腦或外接裝置載入影像資料，並將資料顯示於預視視窗中。

## ❑ 自動切割功能

將紙張切割為選定的尺寸，並加上紙張邊界。

---

## 系統需求

您使用的系統必須符合下列需求才可使用 EPSON CopyFactory。

作業系統	Windows®Vista x32 Edition、XP Home Edition/Professional、以及 2000 Professional
掃描器	請查看支援機型“EPSON CopyFactory”資料夾中的 Readme 檔。
印表機	
界面	掃描器：SCSI、USB、IEEE1394 或網路 印表機：並行、USB、IEEE1394 或網路

### 注意：

- ❑ 使用 EPSON CopyFactory 之前，您必須先將支援的 EPSON 掃描器與印表機連接至電腦，並正確安裝。請查看掃描器和印表機內附文件中的安裝操作說明。
- ❑ EPSON CopyFactory 無法和選購投影片組件或自動進紙器一起使用。（但是，您可以直接設定工作平台上的原稿文件，EPSON CopyFactory 便可與安裝在掃描器上的自動進紙器一起使用。）
- ❑ 上述系統需求於 2007 年 9 月生效。系統需求相關的最新資訊，請查看“EPSON CopyFactory”資料夾中的 Readme 檔。

---

## 安裝軟體

### 注意：

請以管理者的身分登入，才可安裝或移除軟體。


此軟體只可在管理者登入的權限下才能執行。

1. 雙擊“EPSON CopyFactory”資料夾中的“ Setup.exe”圖示。


### Windows Vista 使用者的注意事項：

如果出現“使用者帳戶控制”畫面，按下『繼續』鍵。


2. 出現“安裝 CopyFactory”畫面。按『下一步』鍵。



3. 出現“授權合約書”畫面。按下『**是**』鍵繼續進行下個步驟。



4. 如果出現下列畫面，請點選“**安裝完整版**”或“**安裝測試版**”其中一項。如果沒有出現下列畫面，請跳至步驟 6。



5. 如果在上個步驟中已點選“**安裝完整版**”，則會出現下列畫面。請輸入序號。




The screenshot shows a Windows-style installation window titled "安裝 EPSON CopyFactory" (Install EPSON CopyFactory). The window has a blue title bar with a red close button. The main content area is light beige. At the top, it says "序號" (Serial Number) and "請輸入序號。" (Please enter the serial number.). Below that, it says "請輸入序號，然後按『下一步』鍵。" (Please enter the serial number, then press the [Next] key.). In the center, there is a label "序號(S)" followed by four empty text boxes separated by hyphens. At the bottom left, it says "InstallShield". At the bottom right, there are three buttons: "< 上一步(B)" (Previous), "下一步(N) >" (Next), and "取消" (Cancel).


**注意：**

如果出現“選擇語言”畫面，請選擇您要使用的語言。

6. 確認目的地資料夾，然後按『**下一步**』鍵。




7. 如果出現類以下列的畫面，請按下『**完成**』鍵結束安裝。





## 使用測試版的注意事項

如果在軟體的安裝程式中點選“**安裝測試版**”，每次執行軟體時，便會出現提醒您輸入序號的畫面。



The screenshot shows a window titled "EPSON CopyFactory". Inside, there is a message in Chinese: "若要使用此軟體的測試版，請點選「測試版」並按下『確定』鍵。" and "若要使用此軟體的完整版，請點選「完整版」，輸入序號，然後按下『確定』鍵。". Below the message are two radio buttons: "測試版" (Test Version) and "完整版" (Full Version). The "完整版" option is selected. Below the radio buttons is a section labeled "序號" (Serial Number) with four input boxes separated by hyphens. At the bottom right is a button labeled "確定" (OK).

EPSON CopyFactory

若要使用此軟體的測試版，請點選「測試版」並按下『確定』鍵。  
若要使用此軟體的完整版，請點選「完整版」，輸入序號，然後按下『確定』鍵。

☐ 測試版  
☒ 完整版

序號

-  -  -

確定

---

## 一般影印

本單元說明如何開啓 EPSON CopyFactory，使用影印功能。

### 注意：

如要安裝及使用掃描器和印表機，請查看隨機內附的文件。

1. 先開啓掃描器與印表機的電源，再開啓電腦電源。
2. 將您要影印的原稿影像或文件，放在掃描器的工作平台上。
3. 將紙張裝入印表機中。
4. 如果使用 Windows Vista：  
按下“開始”，指向“所有程式”，點選“EPSON CopyFactory”資料夾，然後點選“EPSON CopyFactory”圖示。


### 如果使用 Windows XP 和 2000：

按下『開始』鍵，指向“所有程式”，再指向“EPSON CopyFactory”，然後點選“EPSON CopyFactory”圖示。



5. 出現下列畫面。請按需要更改基本設定。有關詳細說明，請查看第 12 頁“影印設定”。




如果要載入或預視已儲存的影像，請按下『 **開啓檔案**』鍵，瀏覽您需要的影像。


**注意：**


如果影像或文件的原稿太厚，或空白區域過大，EPSON CopyFactory 便無法正確自動偵測影印區域。

如果發生這種情況，請按下『 **預視**』鍵手動調整影印區域。

6. 按下『 **影印**』鍵。

影印時，此畫面上方會顯示影印進度狀態。若想要停止影印，請按下『 **取消**』鍵。

如果要儲存掃描器所讀取的影像，或儲存預視中的影像，請按下『 **輸出檔案**』鍵，並選擇檔案格式。

完成影印後，請按下『 **關閉**』鍵關閉 EPSON CopyFactory。

注意：

EPSON CopyFactory 無法用於重新編輯已儲存的浮水印或色彩調整設定。

## 影印設定

本單元說明 EPSON CopyFactory 的影印設定。



## 設定工具鍵

當按下『設定工具』鍵，則會出現“設定”畫面。






## 設定畫面

選擇您要使用的掃描器及印表機，並設定列印模式及色彩吻合。



下表說明此畫面中的功能。

印表機	選擇您要使用的印表機。
邊界大小	設定列印的最小邊界值。您可以選擇 3 至 15。  如果您使用的印表機驅動程式支援無邊界設定，清單中會出現“無邊界”、“單邊裁切”及“雙邊裁切”選項。這麼一來，就不需要在印表機的控制面板上設定邊界。
列印外框	勾選此檢查盒，即可列印外框顯示列印資料區。如果印表機不支援“列印外框”功能，便無法勾選此檢查盒。
自動切割	選擇是否要在您所列印的資料後面，直接加上紙張邊界。“自動切割”功能在您選擇“單邊裁切”或“雙邊裁切”作為邊界設定後會自動設定。
掃描器	先選擇本地連接或網路連接，再選擇您要使用的掃描器。
自動偏斜校正	如選擇“自動”，請勾選此檢查盒，即可校正原稿影像的歪斜角度。 如果不確定是否該勾選“自動”，請查看第 23 頁“預視及取消鍵”中的詳細說明。
Digital ICE	當機型選取了“掃描器”功能並配備有 Digital ICE，才能勾選此檢查盒。 勾選此檢查盒可去除彩色底片或幻燈片上的塵埃或刮痕。請注意，使用 Digital ICE 進行掃描所需時間較長。關於 Digital ICE 的規格，請查看掃描器內附的文件。
列印品質	選擇“列印品質”類型，便可達到想要的列印解析度及列印速度。
色彩吻合 (ICM 設定)	自動：使用針對紙張種類自動建立的特定“色彩吻合檔案 (ICC 描述檔)”。  無 (使用 ADE)：一律採用標準的 ICC 描述檔。 如果在主畫面中勾選“影像自動增強”檢查盒，將會自動選擇此項。  自訂：不管選擇的紙張種類為何，一律採用特定的 ICC 描述檔。
自動選擇 ICC 描述檔	只有在“色彩吻合 (ICM 設定)”中選擇了“自訂”，才能勾選此檢查盒。勾選此檢查盒，軟體便會自動選擇適合紙張種類的 ICC 描述檔。或者也可以取消勾選，再按下“選擇 ICC 描述檔”鍵，選擇您要採用的 ICC 描述檔。
 選擇 ICC 描述檔 鍵	按下此鍵，可選擇“色彩吻合”檔案 (ICC 描述檔)。

 確定	按下此鍵，會儲存設定並關閉“設定”畫面。
 取消	按下此鍵，會取消設定並關閉“設定”畫面。

## 原稿種類及影像自動增強功能

請查看下列說明，選擇掃描方式。




選項鈕及檢查盒	說明
照片	點選此選項鈕可影印照片。
印刷品	點選此選項鈕可影印文件，如目錄或雜誌等。
影像自動增強 (ADE)	勾選此檢查盒可加強原稿影像的對比。

### 注意：

若您選擇“印刷品”，EPSON CopyFactory 會使用去網紋功能減少網紋。因此可能會稍微降低掃描影像的銳利度。

## 紙張來源

選擇印表機可使用的紙張來源。紙張來源清單中所包含的紙張來源，可由按下『**設定工具**』鍵後選定的印表機使用。



## 列印尺寸

選擇列印尺寸。列印尺寸清單中的尺寸，可由按下『**設定工具**』鍵後選定的印表機使用，並符合所選紙張來源的規格。





### 注意：

- ❑ 依據“紙張來源”與“列印尺寸”的組合，顯示在畫面上的影印份數，為版面影像數量的二倍、三倍或四倍。  
例如，如果您在“列印尺寸”清單中選擇“A3 Portrait × 3”，則影印份數會變成“3, 6, 9...”。
- ❑ 列印尺寸選項取決於印表機機型。如要選擇印表機，請按下『**設定工具**』鍵。
- ❑ 列印設定由 EPSON CopyFactory 自動更改。不過，“自動切割”與“影像列印加速器”的開啓及關閉設定，可在印表機驅動程式中更改。

## 紙張種類

選擇裝入印表機中的紙張種類。



# 裁切與自動調整海報列印尺寸功能

請查看下列說明，選擇裁切設定。



選項鈕及檢查盒	說明
開啟	點選此選項鈕，可自動裁切超出所選擇紙張尺寸的原稿影像部分。
關閉	點選此選項鈕，可將原稿影像放在所選擇的紙張上，而不予裁切。
自動調整海報列印尺寸	勾選此檢查盒，可調整原稿影像，以符合所選擇紙張的最大寬度，並依需要更改影像方向。 如果列印方向設定為“直印”，且“裁切”功能為關閉狀態，便可使用此功能。

**注意：**

如果使用“**自動海報列印尺寸**”功能，最大列印長度為 2.3 m。  
若影像超過紙張長度，會縮小影像尺寸以符合紙張尺寸，且兩邊的紙張邊界值會大於設定值。

## 影印份數鍵

按下『▲』或『▼』鍵選擇影印份數，從 1 至 99。



## 開啓進階設定鍵






按下『開啓進階設定』鍵，便可以設定“浮水印”與“色彩調整”。



### 浮水印功能畫面

按下『開啓進階設定』鍵，便會出現“浮水印”功能畫面。您可利用此畫面輸入文字，並顯示在影像上。



下表說明此畫面中的功能。

 浮水印	按下此鍵，即可顯示“浮水印”畫面。
 色彩調整	按下此鍵，即可顯示“色彩調整”畫面。
 旋轉 90 度	按下此鍵，即可將預視區中的影像旋轉 90 度。
 檔案	按下此鍵，即可顯示“檔案操作”畫面。
開啓浮水印	勾選此檢查盒，即可顯示預視視窗中的文字。
選項鈕 (1-6)	點選 1 至 6，即可選擇文字版面位置。以滑鼠左鍵按住預視視窗中的物件，便可以任意移動所輸入的文字。
 字型	按下此鍵，即可選擇字型樣式。



[ 背景顏色 ]	按下此鍵，即可顯示 “色彩選擇” 對話框。
無	勾選此檢查盒，即可將文字層背景設定為透明。
水平	按比例將文字區的水平位置指定為列印尺寸。
垂直	按比例將文字區的垂直位置指定為列印尺寸。
[ 文字輸入區 ]	輸入每個文字欄中的字元。
 重新整理	按下此鍵，即可將最新文字呈現在預視視窗中。
 清除	按下此鍵，即可清除 “文字輸入” 區中的字元。




## 檔案操作畫面

在 “浮水印” 功能畫面中按下『**檔案**』鍵，便會出現 “檔案操作” 畫面。您可以在此畫面中開啓、儲存及刪除文字檔案資料。




下表說明此畫面中的功能。

[ 文字檔案資料清單 ]	您可以確認經 “儲存” 鍵登記的所有檔案名稱。
檔案名稱：	您可以確認從文字檔案資料清單中所選的檔案名稱，也可以直接輸入檔案名稱。
 開啓	按下此鍵，即可開啓文字檔案資料。
 儲存	按下此鍵，即可儲存文字檔案資料。

 刪除	按下此鍵，即可刪除文字檔案資料。
 取消	按下此鍵，即可關閉此畫面。
 關閉	按下右上方按鍵，即可關閉此畫面。

## 色彩調整畫面

在“浮水印”功能畫面中按下『色彩調整』鍵，便會出現“色彩調整”畫面。使用調整桿調整影像色彩參數。



紅	移動調整桿即可調整紅色。
綠	移動調整桿即可調整綠色。
藍	移動調整桿即可調整藍色。
明亮度	移動調整桿即可調整亮度。
飽和度	移動調整桿即可調整飽和度。
對比	移動調整桿即可調整對比。

## 預視及取消鍵

在按下『**預視**』鍵掃描原稿，並於“列印區域預視”視窗中查看結果之前，請先點選“**手動**”或“**自動**”其中一個選項鈕。在“預視”視窗中，您可以確認影像的影印區域及方向。

如需清除預視視窗中的影像，請按下『**取消**』鍵。



自動	點選此選項鈕，即可自動辨識掃描器工作平台上的文件尺寸與偏斜角度。
手動	點選此選項鈕，即可使用滑鼠，在預視視窗中指定影印區域。

**注意：**

點選“**手動**”選項鈕，便無法使用下列功能：

- ❑ 裁切：  
即使在“裁切”功能中點選“**開啓**”選項鈕，EPSON CopyFactory 也不會裁切影像。
- ❑ 偏斜校正：  
EPSON CopyFactory 不會在影印時，自動校正任何偏斜的影像。