

EPSON CopyFactory

Manual del usuario

Acerca de EPSON CopyFactory	3
Requisitos del sistema	4
Instalación del software	5
Copia básica.....	10
Ajustes de copia.....	12

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información incluida en la presente publicación está diseñada sólo para su utilización con este producto. Epson no asume ninguna responsabilidad con respecto a la utilización de esta información aplicada a otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus afiliados serán responsables ante el comprador de este producto o terceros de los daños, pérdidas, costes o gastos en los que incurran como consecuencia de: accidentes, uso indebido de este producto o modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones de este producto, u (exceptuando los Estados Unidos) omisión del cumplimiento riguroso de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable de los daños o problemas ocasionados por la utilización de cualesquiera opciones o productos de consumo que no sean las designadas como Productos Originales Epson o Productos homologados por Seiko Epson Corporation.

EPSON® es una marca comercial registrada de Seiko Epson Corporation.

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.



Digital ICE™ es una marca comercial de Eastman Kodak Company.

***Aviso general:** los nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de su identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.*

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. Todos los derechos reservados.

Acerca de EPSON CopyFactory

EPSON CopyFactory tiene las siguientes características:

- ❑ **Fácil funcionamiento**
Permite crear una copia ampliada de alta calidad simplemente pulsando el botón Copiar.
- ❑ **Función de impresión ampliada automática**
Realza automáticamente una impresión ampliada óptima y reconoce la posición y tamaño de la imagen original.
- ❑ **Función Recortar**
Corta el área de la imagen original que sobrepasa el papel seleccionado.
- ❑ **Función impresión de longitud libre**
Adapta la imagen original a la anchura de impresión seleccionada manteniendo las proporciones originales sin cortar.
- ❑ **Función Correspondencia de color**
Hace coincidir automáticamente el color de la imagen original con el de la impresión sin cambiar los ajustes de exploración o impresión.
- ❑ **Función Ajuste de Color**
Ajusta el brillo, saturación, contraste y equilibrio RGB de la impresión según las preferencias del usuario.
- ❑ **Función impresión de Mosaico**
Compone e imprime automáticamente una imagen de impresión lateral hasta donde llegue la anchura del papel al hacer múltiples copias desde el mismo original.
- ❑ **Función Imprimir Línea de Página**
Imprime el área de página para los datos cuando se imprimen datos de menor tamaño al soporte de impresión especificado.
- ❑ **Función de almacenamiento de datos de imagen**
Guarda los datos de imagen leídos desde un escáner en el equipo con el formato de imagen especificado.

❑ **Función de carga de datos de imagen**

Carga los datos de imagen del equipo o de un dispositivo externo y los muestra en la ventana de vista previa.

❑ **Función Corte automático**

Corta el papel en el tamaño de papel especificado y añade un margen de rollo de papel.

Requisitos del sistema

El sistema debe cumplir los siguientes requisitos para utilizar EPSON CopyFactory.

OS	Windows® Vista x32 Edition, XP Home Edition/Professional y 2000 Professional
Escáner	Consulte el archivo Readme de la carpeta "EPSON CopyFactory" para obtener información sobre los modelos compatibles.
Impresora	
Interfaz	Escáner: SCSI, USB, IEEE1394 o Red Impresora: Paralelo, USB, IEEE1394 o Red

Nota:

- ❑ *Antes de utilizar EPSON CopyFactory, deberá disponer de un escáner EPSON compatible y de una impresora conectada a su PC y configurada correctamente. Consulte las instrucciones y configuración en la documentación adjunta de su escáner e impresora.*
- ❑ *EPSON CopyFactory no se puede utilizar con la Unidad de transparencias opcional ni con el Alimentador automático de documentos. (No obstante, puede utilizar EPSON CopyFactory con el Alimentador automático de documentos instalado en el escáner colocando los originales directamente en la superficie de documentos).*
- ❑ *Los anteriores requisitos son válidos en septiembre de 2007. En el archivo Readme de la carpeta "EPSON CopyFactory" encontrará la información más reciente acerca de los requisitos del sistema.*

Instalación del software

Nota:


Inicie la sesión como administrador para instalar/desinstalar el software. El software sólo puede ejecutarse si inicia la sesión como administrador.

1. Haga doble clic en el icono  Setup.exe de la carpeta EPSON CopyFactory.


Nota para los usuarios de Windows Vista:

Si aparece la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en Continuar.


2. Aparece la pantalla de instalación de CopyFactory. Haga clic en Siguiente.




3. Aparece la pantalla del Acuerdo de Licencia de CopyFactory. Seleccione **Sí** para continuar con el siguiente paso.



4. Si aparece la pantalla siguiente, seleccione **Instalando la versión completa** o **Instalando la versión limitada**. Si no aparece la pantalla siguiente, vaya al paso 6.



5. Si en el paso anterior seleccionó Instalando la versión completa, aparecerá la siguiente pantalla. Escriba el número de serie.



Configuración EPSON CopyFactory

Número de Serie
Por favor, entre su número de serie.

Por favor, entre su número de serie. Después pulse "Siguiente".

Número de Serie(S) | · · ·


InstallShield

< Atrás Siguiente > Cancelar


Nota:

Cuando aparezca la pantalla Seleccionar Idioma seleccione el idioma que desee utilizar.

6. Confirme la carpeta de destino y haga clic en Siguiente.




7. Cuando aparezca una pantalla similar a la siguiente, haga clic en Finalizar para completar la instalación.



Nota para los usuarios de la versión limitada

Si seleccionó Instalando la versión limitada al instalar el software, se le pedirá que escriba el número de serie cada vez que ejecute el software.



EPSON CopyFactory

Para utilizar la versión limitada de este software, por favor seleccione "Versión Limitada" y pulse Aceptar.
Para utilizar la versión completa de este software, por favor seleccione "Versión Completa" y pulse Aceptar.

☐ Versión Limitada
☒ Versión Completa

Número de Serie

- - -

Aceptar

Copia básica

En esta sección se explica como iniciar EPSON CopyFactory y hacer copias.


Nota:

Para configurar y utilizar el escáner y la impresora, consulte la documentación adjunta.


1. Encienda el escáner y la impresora, y después el PC.
2. Coloque la imagen o el documento original que desea copiar en la superficie de documentos del escáner.
3. Cargue papel en la impresora.
4. **Para Windows Vista:**
Haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, haga clic en la carpeta EPSON CopyFactory y, a continuación, haga clic en el icono EPSON CopyFactory.


Para Windows XP y 2000:

Haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, EPSON CopyFactory y, a continuación, haga clic en el icono EPSON CopyFactory.



5. Aparecerá la siguiente pantalla. Cambie los ajustes básicos según sea necesario. Para más información, consulte “Ajustes de copia” de la página 12.



Para cargar y obtener la vista previa de una imagen que haya guardado, haga clic en el botón  Abrir archivo y busque la imagen.


Nota:


Si la imagen o el documento original son gruesos o tienen grandes zonas en blanco, EPSON CopyFactory no podrá detectar automáticamente el área de copia con precisión.

En este caso, haga clic en el botón  Previo para redimensionar manualmente el área de la copia.

6. Haga clic en el botón  Copiar.

Durante la copia, se visualiza el estado de los procesos de copia en la parte superior de esta pantalla. Si desea detener la copia, haga clic en el botón  Cancelar.

Al guardar una imagen leída desde un escáner o una imagen cuya vista previa se está mostrando, haga clic en el botón  Exportar archivo y seleccione un formato de archivo.


Una vez finalizada la copia, haga clic en el botón de cierre  para cerrar EPSON CopyFactory.

Nota:

No puede utilizar EPSON CopyFactory para volver a editar los ajustes Texto Overlay o Ajuste de Color que ya se han guardado.


Ajustes de copia

En esta sección explicaremos los ajustes de copia de EPSON CopyFactory.




Botón Ajustes

Si hace clic en el botón Ajustes, aparecerá la pantalla Configuración Ajustes.






Pantalla Configuración Ajustes

Seleccione el escáner y la impresora que desea utilizar y ajuste el modo de impresión y la correspondencia de color.




La siguiente tabla explica las funciones de esta pantalla.

Impresora	Seleccione la impresora que desea utilizar.
Tamaño del margen	<p>Ajuste el valor mínimo de margen en la impresión. Puede escoger desde 3 hasta 15.</p> <p>Si el controlador de su impresora no admite ajustes de margen, aparecerán como alternativas en la lista "Sin Márgenes", "1 Corte" y "2 Cortes". En este caso no tiene que hacer ajustes de margen en el panel de control de la impresora.</p>
Imprimir Línea de Página	Seleccione esta casilla de verificación para imprimir la línea que muestra el área de información impresa. Esta casilla de verificación aparecerá oscurecida si la impresora no soporta la función Imprimir Línea de Página.
Corte automático	Seleccione si desea o no añadir directamente un margen de rollo de papel una vez se han imprimido los datos. Corte automático se configura automáticamente al seleccionar "1 Corte" o "2 Cortes" como el ajuste de margen.

Escáner	Seleccione una conexión local o una conexión por red y seleccione el escáner que desea utilizar.
Corrección Automática inclinación	Seleccione esta casilla de verificación para corregir la inclinación de la imagen original cuando seleccione Automática. Para obtener información adicional acerca de Automática, consulte "Botones Previo y Cancelar" de la página 25.
Digital ICE	Esta casilla de verificación se encuentra disponible siempre que el modelo seleccionado para el escáner esté equipado con Digital ICE. Seleccione esta casilla de verificación para eliminar el polvo o grietas de la película en color o diapositivas. Tenga en cuenta que la exploración puede tardar más al utilizar Digital ICE. Consulte la documentación que se facilita con el escáner para obtener las especificaciones de Digital ICE.
Resolución	Seleccione el tipo de Calidad para obtener la resolución y velocidad de impresión deseada.
Correspondencia de color (Ajuste ICM)	Automático: utiliza un Archivo específico de Correspondencia de Color (Perfil ICC) construido automáticamente para el tipo de soporte de impresión. Ninguno (con ADE): utiliza siempre el perfil estándar ICC. Si está seleccionada en la ventana principal la casilla de verificación de Mejora Automática de Documento (ADE), se seleccionará automáticamente este elemento. Personalizado: utiliza siempre el Perfil ICC concreto con independencia del tipo de soporte de impresión seleccionado.
Seleccionar el perfil ICM automáticamente	Esta casilla de verificación sólo se activa cuando está seleccionado Personalizado para la Correspondencia de Color (Ajuste ICM). Haga clic en esta casilla de verificación para permitir que el software seleccione automáticamente un perfil ICC adecuado para el tipo de soporte de impresión. En caso contrario puede dejar sin marcar la casilla de verificación y hacer clic en el botón Seleccionar el perfil ICM para seleccionar el perfil ICC que desee usar.
 Seleccionar el perfil ICM	Haga clic en este botón para seleccionar el archivo de Correspondencia de Color (Perfil ICC).
 Aceptar	Haga clic en este botón para guardar los ajustes y cerrar la pantalla Configuración Ajustes.
 Cancelar	Haga clic en este botón para cancelar los ajustes y cerrar la pantalla Configuración Ajustes.

Tipo de documento original y función Mejora Automática de Documento

Consulte las siguientes explicaciones para seleccionar un método de exploración.




Botón y casilla de verificación	Descripción
Foto	Seleccione este botón para copiar la fotografía.
Revista	Seleccione este botón para copiar el documento como un catálogo o una revista.
Mejora Automática de Documento	Seleccione esta casilla de verificación para realzar el contraste de la imagen original.

Nota:

Si selecciona Revista, EPSON CopyFactory activa la función de destramado para reducir los patrones moiré. De modo que es posible que se reduzca ligeramente la nitidez de la imagen explorada.


Origen de papel

Seleccione un origen de papel disponible con su impresora. La lista de origen de papel incluye fuentes que se pueden usar por la impresora seleccionada pulsando el botón Ajustes.



Tamaño de impresión

Seleccione un tamaño de impresión. La lista de tamaño de impresión incluye tamaños que pueden utilizarse por la impresora seleccionada pulsando el botón Ajustes, y que coinciden con las especificaciones para el origen de papel seleccionado.




Nota:

- ❑ Según la combinación de origen de papel y tamaño de impresión, el número de copias mostradas en la pantalla es el doble, el triple o el cuádruple del número de imágenes de composición. Por ejemplo, si seleccionó “A3 Portrait × 3” en la lista de tamaño de impresión, el número de copias cambia a “3, 6, 9...”.
- ❑ La selección del tamaño de papel depende del modelo de impresora. Para seleccionar una impresora, haga clic en el botón Ajustes.
- ❑ EPSON CopyFactory define automáticamente los ajustes de impresión. Sin embargo, puede cambiar el ajuste Activado/Desactivado para Corte automático y Acelerador de impresión en alta calidad desde el controlador de la impresora.


Tipo de papel

Seleccione el tipo de papel cargado en la impresora.



Recortar y función Tamaño Automático impresión Banner

Consulte las siguientes explicaciones para seleccionar un ajuste de corte.



Botón y casilla de verificación	Descripción
Activado	Seleccione este botón para cortar automáticamente el área de la imagen original que sobrepasa el papel seleccionado.
Desactivado	Seleccione este botón para ajustar la imagen original al papel seleccionado sin cortar.
Tamaño automático impresión Banner	Seleccione esta casilla de verificación para ajustar la imagen original a la anchura del papel seleccionado, cambiando la dirección de la imagen si fuera necesario. Puede utilizar esta función si la dirección de impresión es vertical y la función de corte está en Desactivado.

Nota:

Al utilizar la función Tamaño Automático impresión banner, la longitud máxima de impresión es 2,3 m.

Si la imagen es mayor que el tamaño del papel, se reducirá el tamaño de la imagen para que se ajuste al tamaño del papel y el valor de margen del papel de las dos caras será mayor que el valor de ajuste.

Botón No. de copias

Haga clic en el botón ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias, de 1 a 99.




Botón Más Ajustes





Si hace clic en el botón Más Ajustes, podrá ajustar Texto Overlay y Ajuste de Color.




Pantalla Función Texto Overlay

Si hace clic en el botón Más Ajustes, aparecerá la pantalla Función Texto Overlay. Puede escribir caracteres y visualizarlos en la imagen utilizando esta pantalla.



La siguiente tabla explica las funciones de esta pantalla.

 Texto Overlay	Haga clic en este botón para visualizar la pantalla Texto Overlay.
 Ajuste de Color	Haga clic en este botón para visualizar la pantalla Ajuste de Color.
 Rotar 90 grados	Haga clic en este botón para girar la imagen 90 grados en el área de vista previa.
 Archivo	Haga clic en este botón para visualizar la pantalla Operación Archivo.
Activar overlay	Seleccione esta casilla de verificación para visualizar el texto en la ventana de vista previa.






Ficha (1-6)	Seleccione de 1 a 6 para seleccionar la posición de composición de texto. Puede mover libremente el texto escrito, sujetando el objeto haciendo clic con el botón izquierdo en la ventana de vista previa.
 Fuente	Haga clic en este botón para seleccionar el estilo de fuente.
(Color de fondo)	Haga clic en este botón para visualizar el cuadro de diálogo Selección de color.
Ninguno	Seleccione esta casilla de verificación para ajustar el fondo de transparencia de la capa de texto.
Horizontal	Especifique la posición horizontal del área de texto al tamaño de impresión según porcentaje.
Vertical	Especifique la posición vertical del área de texto al tamaño de impresión según porcentaje.
(Área introducción de texto)	Entrada de caracteres para cada cuadro de texto.
 Refrescar	Haga clic en este botón para reflejar los datos de texto más recientes en la ventana de vista previa.
 Borrar	Haga clic en este botón para borrar caracteres en la zona de entrada de texto.

Pantalla Operación Archivo

Si hace clic en el botón Archivo de la pantalla Función Texto Overlay, aparecerá la pantalla Operación Archivo. Desde ella puede abrir, guardar y borrar datos del Archivo de texto.




La siguiente tabla explica las funciones de esta pantalla.

(Lista de archivos de Texto)	Puede confirmar todos los nombres de archivo registrados con el botón Guardar.
Nombre Archivo	Puede confirmar un nombre de archivo seleccionado en la lista de datos Archivos de Texto, o escribir directamente un nombre de archivo.
 Abrir	Haga clic en este botón para abrir datos del archivo de Texto.
 Guardar	Haga clic en este botón para guardar datos del archivo de Texto.
 Borrar	Haga clic en este botón para eliminar datos del archivo de Texto.
 Cancelar	Haga clic en este botón para cerrar esta pantalla.
 Cerrar	Haga clic en este botón de la parte superior derecha para cerrar esta pantalla.

Pantalla Ajuste de Color

Si hace clic en el botón Ajuste de Color de la pantalla Función Texto Overlay, aparecerá la pantalla Ajuste de Color. Ajuste el parámetro de color de la imagen utilizando la barra deslizante.



Rojo	Mueva la barra deslizante para ajustar la cantidad de rojo.
Verde	Mueva la barra deslizante para ajustar la cantidad de verde.
Azul	Mueva la barra deslizante para ajustar la cantidad de azul.
Brillo	Mueva la barra deslizante para ajustar el brillo.
Saturación	Mueva la barra deslizante para ajustar la saturación.
Contraste	Mueva la barra deslizante para ajustar el contraste.

Botones Previo y Cancelar

Antes de hacer clic en el botón Previo para explorar el original y visualizarlo en la ventana Vista Previa del Área de Impresión, seleccione el botón de opción Manual o Automática. En la ventana Previo podrá confirmar el área de copia y la orientación de la imagen.

Si desea borrar la imagen en la ventana de vista previa, haga clic en el botón Cancelar.



Automática	Seleccione este botón para reconocer automáticamente el tamaño y la inclinación del documento en la superficie del escáner.
Manual	Seleccione este botón para especificar el área de copia en la ventana de vista previa utilizando el ratón.

Nota:

Las siguientes funciones se desactivan si selecciona el botón Manual.

- ❑ **Recortar:**
Aunque seleccione Activado para la función Recortar, EPSON CopyFactory no cortará la imagen.
- ❑ **Corrección de la inclinación:**
EPSON CopyFactory no corrige automáticamente las imágenes inclinadas al hacer una copia.